

Clive Gifford y Scott Vincent



# RUCINAS EN CODIGO MAQUINA Para su Amstrad

**Clive Gifford y Scott Vincent** 



Título de la obra original

MACHINE CODE
ROUTINES FOR YOUR AMSTRAD

Publicado en Gran Bretaña en 1985 por Virgin Books Ltd, 328 Kensal Road, London W10 5XJ.

Copyright © Scott Vicent y Clive Gifford 1985

ISBN 0863690315

Edición en Español

RUTINAS EN CODIGO MAQUINA PARA SU AMSTRAD

© 1986 RAMA

Editado por RAMA Ctra. de Canillas, 144 28043 MADRID ESPAÑA

Reservados todos los derechos en lengua española. No está permitida la reproducción parcial o total de este libro sin consentimiento por escrito del editor.

Consultas referentes al libro RAMA, Ctra. Canillas, 144 - 28043 Madrid -Teléfono: (91) 200.97.46/47

Traducción y Composición: CONORG, S.A.

I.S.B.N.: 84-86381-12-6

Depósito Legal: M. 17824 - 1986

# Contenido

Introducción de los autores	5
Reposicionador de Texto	7
RSX Sound (Sonido RSX)	10
Carácter ampliado por 8	16
Carácter ampliado por 24	19
Lector de Cabeceras	23
Impresión de Cuatro Caracteres	27
Inversor de Pantalla	30
Copiador de Texto	34
Rotación a la Derecha	37
Rotación a la Izquierda	41
Fijar Velocidad	44
Desplazamiento Rápido de la Pantalla	46
La Pista de los Diamantes	48
Desplazamiento de Bloques	50
Rejilla de Diseño	52
Explosión Gráfica	55
Analizador de Pantalla	61
Impresión de Nueve Caracteres	63
Itálicas	66
Letras Inclinadas	69
Copiador Inteligente	72
Memorizador/Recuperador de Pantallas	74
Utilidades Gráficas	76
OUTs, PEEKs, POKEs, y CALLs útiles	88
Ensambladores y Lenguajes Ensamblador	89
Bibliografía	90
Disposición del Teclado	91

### Sobre los autores

Scott Vincent es un programador experimentado en Código Máquina. Habitualmente estudia ordenadores en la Universidad de Sheffield; Scott tiene publicados gran cantidad de libros sobre Código Máquina por conocidas casas de software. Gran parte de los libros que ha escrito, han sido publicados por Interface y Virgin Books.

Clive Gifford tiene aproximadamente 20 libros editados y escribe con frecuencia para un número de revistas de ordenadores, incluyendo Home Computing Weekly. Sus títulos publicados incluyen The Amstrad Programmers Reference Guide (con Tim Hartnell como co-autor), Using Computers in Education y On-Line With Your Computer.

Unidos, los dos autores han trabajado en varios proyectos, incluidos bastantes libros de la serie Games for Your... publicados por Virgin.

Los autores desean agradecer su colaboración a las siguientes personas: Dave, Dickie, Grannis, Lorraine, Simes y Stuart. También agradecen a Alan y Sue Baggs su ayuda con el préstamo de equipos, así como a John Brown por su acuerdo con todo el proyecto.

### Introducción de los autores

Debido a su relación prestaciones/precio, la gama de ordenadores AMSTRAD no tiene igual en el mundo del Home Computer. El BASIC suministrado con los equipos AMSTRAD está escrito por Locomotive Software y es excelente, pero no hay BASIC que pueda igualar la velocidad de un programa escrito en Código Máquina. Este lenguaje tiene también otras ventajas. Un programa bien escrito en Código Máquina ocupa mucho menos espacio en la memoria; aún más, pueden escribirse rutinas para ejecutar tareas imposibles de realizar a través del BASIC -como lo demuestra la disponibilidad del sintetizador de voz y nuestra velocidad de cassette más rápida.

Sin embargo, el Código Máquina tiene desventajas. Es tedioso y lento de escribir, no tiene facilidades para comprobar errores (en caso de error en el programa, perderemos el control del mismo) y, por supuesto, para escribir cualquier rutina es necesario estar familiarizado con él. Para muchas personas esto es demasiado complejo y el Código Máquina semeja los vestigios de un dios, demasiado difícil de aprender.

Este libro es para aquellas personas que son incapaces de escribir Código Máquina pero que escriben programas en BASIC. Hemos tratado de escribir rutinas de todo tipo: gráficos, sonido, conservación de memoria, recuperación más rápida desde el cassette y utilidades. Todo ha sido suministrado en la forma de un cargador BASIC, una lista en Ensamblador y una descripción detallada del uso, y en algunos casos, un programa de demostración.

Esperamos que este libro sea una ayuda para aquellos programadores que todavía no se han introducido dentro del complicado Código Máquina, o para aquéllos que, habiéndolo hecho, han tenido problemas o no han realizado las mismas rutinas que aquí les ofrecemos.

Feliz tecleado.

Clive Gifford Scott Vincent

## Reposicionador de texto

Esta subrutina cambia una cadena de caracteres de la posición superior a la inferior. El programa utiliza los primeros caracteres gráficos definibles por el usuario (User-Definable Graphic, UDG) por lo que habrá que tener en cuenta dos puntos.

- Asegurarse que al menos hay un carácter UDG disponible; el número disponible puede ser cambiado con el comando SYMBOL AFTER.
- 2) Asegurarse de que no se desea utilizar el primer carácter UDG disponible; si Vd. desea emplearlo, haga entonces SYMBOL AFTER, I más bajo.

El formato para llamar a esta rutina es el siguiente:

#### CALL 40000, X, Y, @ A\$

X e Y son las coordenadas donde será impreso el primer carácter. Como la cadena será invertida, la impresión de la misma se hará en la pantalla de derecha a izquierda. Esto debe tenerse en cuenta al especificar las coordenadas. X e Y pueden ser cualquier integer o variable numérica, siempre que estén dentro de los márgenes de la pantalla. Según lo anterior CALL 40000, a, b, @ A\$ tiene el mismo efecto que CALL 40000, 5, 9, @ p\$.

La cadena conteniendo los caracteres, puede ser cualquier variable alfanumérica (string = variable) pero no una serie de caracteres encerrados entre comillas ("). Por ejemplo, CALL 40000, X, Y, "HELLO", @ A\$ no trabajaría, pero esto difícilmente es un problema. A\$ = "HELLO": CALL X, Y, @ A\$ tendría el efecto deseado.

El signo @ permite a la rutina pasar una variable alfanumérica desde y hacia **Código Máquina**, siendo una característica muy útil para el programador que se inicia en esta modalidad. Esta rutina trabajará en los tres modos de screen (pantalla) que tiene Amstrad.

```
1 / REPOSICIONADOR DE TEXTO
10 SYMBOL AFTER 256:MEMORY 39999:SYMBOL
AFTER 240
20 FOR n=40000 TO 40076
30 READ a*:POKE n,VAL("&"+a*)
40 NEXT
50 DATA DD.6E.00.DD.66.01.7E.B7.C8.28
60 DATA 5E.23.56.DD.6E.02.DD.66.04.47
70 DATA C5.E5.CD.75.BB.1A.CD.64.9C.18
80 DATA E1.25.C1.10.F1.C9.D5.CD.A5.BB
90 DATA EB.CD.AE.BB.06.07.23.10.FD.F5
100 DATA CD.06.B9.0E.08.1A.06.08.1F.CB
110 DATA 16.10.FB.13.2B.0D.20.F3.CD.09
120 DATA B9.F1.CD.5A.BB.D1.C9
```

	0010	;		REPOS
and the first of	0020			
9040	0030		ORG	40000
BB75	0040	CURSOR	DEFL	0BB75H
9040 DD6E00	0050		LD	$L_*(IX+\emptyset)$
9043 DD6601	0060		LD	$H_{\bullet}(IX+1)$
9C46 7E	0070		LD	$A_*(HL)$
9C47 B7	0080		OR	Α
9C48 C8	0090		RET	Z
9049 28	0100		INC	HL
904A 5E	0110		LD	E,(HL)
9C4B 23	0120		INC	HL
9040 56	0130		LD	D.(HL)
904D DD6E02	0140		LD	$L_*(IX+2)$
9050 DD6604	0150		LD	$H_{\star}(IX+4)$
9058 47	0160		LD	B,A
9C54 C5	0170	NXTCHR	PUSH	BC
9055 E5	0180		PUSH	HL_
9056 CD75BB	0190		CALL	CURSOR
9059 1A	0200		LD	A.(DE)
905A CD649C	0210		CALL	INVCHR
905D 13	0220		INC	DE
9C5E E1	0230		POP	HL
9C5F 25	0240		DEC	Н

9060 01 9061 10F1 9063 09 9064 05 BBA5 BBA5 B906 B909 BB5A 9065 0DA56 9068 0B 9071 F5 9072 0D066 9075 0E08 9077 1A 9078 0608 9077 1A 9078 0808 9077 1A 9078 0B16 9078 1B 9078 1B 9078 1B 9078 1B 9078 1B	9330 9340 9350 9350 9370 9380 9480 9410 9420 9440 9450 9470 9470 9510 9530	INVCHR MATRIX TABLE ROMENA ROMDIS TXTOUT	DEFL DEFL DEFL DEFL CALL EX CALL LD INC DJNZ PUSH CALL LD	NXTCHR  DE 0BBA5H 0BBA6H 0B909H 0BB5AH MATRIX DE,HL TABLE B,7 HL ADD7 AF ROMENA C,8 A,(DE) B,8 (HL) NXTBIT DE HL C NZ,NXTBYT ROMDIS AF
--	--	---	---	--

# RSX Sound (Sonido RSX)

Este sorprendente programa te proporciona un conjunto de comandos similares a los que pueden encontrarse en el ordenador Oric. Para aquéllos que no estén familiarizados con las particularidades del Oric (que pueden ser el 99 por ciento de los lectores), diremos que una de sus excelentes características era la predefinición de sonidos. Si escribías en BASIC el comando ZAP, obtenías un sonido "ZAP"; asimismo, si tecleabas EXPLODE, obtenías el sonido más real de una explosión. Obviamente, estas facilidades ahorraban al programador gran cantidad de tiempo. Muchos de los listados de Oric hacen uso de estos útiles comandos.

Nuestra rutina crea para el Amstrad unas posibilidades similares. Seis sonidos (dos más que en el Oric) han sido predefinidos, todos los cuales consideramos serán muy útiles; principalmente en programas de juegos. Después de rodar el programa cargador en BASIC, deberás ejecutar CALL 40000 para inicializar la rutina.

A partir de ese momento, dispondrás de seis nuevos comandos en el BASIC. Estos han sido creados con la ayuda de la ROM que tiene nuestro Amstrad, la cual permite que puedan crearse nuevas palabras (en el BASIC) mediante una rutina conocida como RSX. Estos seis comandos son:

EXPLODE
PING
SQUELCH
ZAP
ALIEN
SHOOT

La barra vertical que precede a los nombres, es parte de las características de RSX y es el carácter localizado en la misma tecla que '@' (a la derecha de la 'P').

Feliz "zapping", "squelching", y demás.


```
1 / RSX SOUND -
10 SYMBOL AFTER 256:MEMORY 39999:SYMBOL
AFTER 240
```

```
FOR n=40000 TO 40815
30
   READ
        as:POKE n.VAL("&"+as)
   NEXT
        01.4A.9C.21.5E.9C.CD.D1.BC.C9
50
   DATA
        62.90.03.82.90.03.A1.90.03.00
60
   DATA
        90.03.DF.90.03.1B.9D.03.40.9D
   DATA
        00.00.00.00.45.58.50.4C.4F.44
80
   DATA
        C5.58.51.55.45.4C.48.C8.50.49
90
   DATA
    DATA 4E.C7.5A.41.D0.41.4C.49.45.CE
110
    DATA
         58,48,4F,4F,D4,00.CD.A7.BC.3E
         01.21.94.9C.CD.BC.BC.21.98.9C
120
    DATA
    DATA CD.AA.BC.C9.01.0F.FF.19.01.01
130
         00.00.00.0F.0F.00.00.CD.A7.BC
140
    DATA
    DATA 06.0F.C5.78.32.BC.9C.21.B7.9C
150
    DATA CD.AA.BC.30.FB.C1.10.F0.C9.01
160
170
    DATA
         01.00.00.00.00.0F.02.00.CD.A7
         BC,3E,01.21.D2.9C.CD.BC.BC.21
180
    DATA
         D6,90,CD.AA,BC.C9,01,0F.FF.05
190
    DATA
         01.01.00.19.00.00.0F.00.00.CD
200
    DATA
210
         A7,BC,3E,01,21,05,9D,CD,BF,BC
    DATA
220
         21,09.9D.CD.AA.BC.06.0F.C5.3E
    DATA
         10,90,32,17,90,21,12,90.CD.AA
230
    DATA
240
         BC.30.FB.C1.10.EE.C9.01.0F.04
    DATA
250
         02.01.00.01.28.00.00.06.1E.00
    DATA
         02,00,00,00,00,00.0F,02,00,CD
260
    DATA
         A7.BC.3E.FF.21.33.90.CD.BF.BC
270
    DATA
280
         21.3A.9D.CD.AA.BC.21,43.9D.CD
    DATA
         AA.BC.C9.02.05.FF.02.05.01.02
290
    DATA
800
         01.00.01.64.00.00.07.64.00.02
    DATA
310
         00.01.60.00.00.07.64.00.CD.A7
    DATA
         BC.3E.01.21.66.9D.CD.BC.BC.21
320
    DATA
         6A,9D,CD,AA,BC,21,78,9D,CD,AA
330
    DATA
    DATA BC.30.FB.C9.01.0F.FF.02.01.00
340
         00.00.00.0A.0F.04.00.01.01.00
    DATA
    DATA 00.00.05.0F.00.00
```


BCBF BCAA BCD1 9C40 014A9C 9C43 215E9C 9C44 CDD1BC 9C49 C9 9C4A 629C 9C4C C3829C 9C4F C3A19C 9C52 C3C09C 9C55 C3DF9C 9C58 C31B9D 9C5B C34C9D 9C5E 00	0030 0040 0050 0060 0070 0080 0110 0120 0130 0150 0170	TABLE	ORG DEFL DEFL DEFL DEFL LD CALL RET JP JP JP JP JP	0BCBCH 0BCBFH 0BCAAH 0BCD1H BC.TABLE HL.SPACE LOGEXT NAMETB EXPLOD SQUELC PING ZAP ALIEN SHOOT
90 00 00 9062 9068 05 9069 9066 08 9070 9073 07 9074 9076 00 9077 09 9078 05 9070 9080 04 9081 00 9082 0DA7B0 9082 0DA7B0 9085 3E01 9087 219490 9086 0B0B0 9087 219490 9088 0B0B0 9080 0DAAB0 9090 0DAAB0 9093 09 9094 01	0200 0210 02230 02240 02250 02270 02270 02270 023340 03340 033560 03360 03360 03360 03360 0360 03	NAMETB  EXPLOD	DEFB DEFM DEFB DEFM DEFB DEFM DEFB DEFB CALL LD CALL LD CALL RET	"E"+80H "SQUELC" "H"+80H "PIN" "G"+80H "ZA" "P"+80H "ALIE" "N"+80H "SHOO" "T"+80H 0 SNDRES A.1 HL,AMP1 AMPENV HL,SND1

9098	Ø 1		SNDi	DEFE	1,1,0,0,0
	01 00 00				
9090	0F	0410		DEFB	15,15,0,0
	0F 00 00				
	CDA7BC		SQUELC		
	060F			LD	B.15
90A6		0440	LOOP2		
90A7		0450		LD	A.B
	32BC9C				(NOISE2),A
9CAB	218790	0470			HL.SND2
	CDAABC		FULL2	CALL	ADDSND
	30FB	0490			NC.FULL2
90B3				POP	
	10F0				LOOP2
90B6	09			RET	
9CB7	Ø 1	0530	SND2	DEFE	1,1,0,0,0
	01 00 00				
90BC	00	0540	NOISE2	DEFB	0,15,2,0
	0F 02 00				
9000	CDA7BC	0550	PING		
9003	3E01	0560			A,1
9005	210290	0570		LO	HL,AMP3
9008	CDBCBC	0580		CALL	AMPENV
90CB	210690	0590		LD	HL.SND3
9CCE	CDBCBC 21D69C CDAABC	0600		CALL	ADDSND
90D1		0610		RET	
9002	01	0620	AMP3	DEFB	1,15,255,5
	0F FF 05				
9006	01	0680	SND3	DEFB	1,1,0,25,0
	01 00 19	00			
900B	00	0640		DEFE	0,15,0,0
	0F 00 00				
9CDF	CDA7BC	0650	ZAP	CALL	SNDRES
90E2	3E01	0660		LD	A.1
90E4	210590	0670		LD	HL,TONE4
9CE7	CORFRO	0680		CALL	TONENV
90EA	21099D	0690		LD	HL,SND4A
	CDAABC	0700		CALL	ADDSND
	060F	0710		LD	В,15
90F2	C5	0720	LOOP4	PUSH	BC
	3E10	0730		LD	A,16
9CF5	90	0740		SUB	В
	32179D	0750		LD	(NOISE4),A
90F9	211290	0760		LD	
9CFC	CDAABC	0770	FULL4		ADDSND
9CFF	30FB	0780		JR	
9001	01	0790		POP	
9002	10EE	0800		DUNZ	LOOP4

9004 9005	01		TONE4	RET DEFB	1,15,4,2
9009	0F 04 02 01 00 01 28		SND4A	DEFB	1.0.1.40.0
9D0E		0840		DEFB	0,6,30,0
9D12			SND4B	DEFB	2.0.0.0.0
9017	00 0F 02 00		NOISE4	DEFB	0,15,2,0
	CDA7BC 3EFF		ALIEN	CALL LD	SNDRES A.255
9D23 9D26 9D29 9D2C 9D2F	21889D CDBFBC 218A9D CDAABC 21489D CDAABC C9	0900 0910 0920		CALL LD CALL LD	HL,TONES TONENV HL,SNDSA ADDSND HL,SNDSB ADDSND
	02 05 FF 02				2,5,255,2
9037		0970		DEFB	5,1,2
903A		0980	SND5A	DEFB	1,0,1,100



	00 01 64	i			
903E	00	0990		DEFB	0.0.7.100
9042	00 07 64 00			DEFB	0
9048		1010	SND5B		2.0.1.108
9047	00	1020		DEFB	0.0.7.100
9D4B		1030		DEFB	Ø
	CDA7BC 3E01		SHOOT	CALL LD	SNDRES A.1
9051	21669D	1060		LD	HL,AMP6
	CDBCBC 216A9D			CALL LD	AMPENV HL,SND6A
	CDAABC 21789D				ADÓSNO HL,SND6B
9060	CDAABC	1110	FULL6	CALL	ADDSND
	30FB C9	1120 1130		JR RET	NC.FULL6
9066	01 0F FF 01		AMP6	DEFB	1,15,255,2
9D6A	01	1150		DEFB	1.0.0.0.0
9D6F		1160		DEFB	10,15,4,0
9073	0F 04 00	,		DEFB	1,1,0,0,0
9078	01 00 00				
7010	0F 00 00	)			5,15,0,0
		1190		END	



# Caracter ampliado por 8

Esta rutina transforma tu pequeño e insignificante carácter de 8 por 8 pixels en un monstruo 8 veces mayor -de aquí el imaginativo título. La rutina es, efectivamente, bastante simple de escribir. Lo que hace la rutina es, en efecto, tomar el carácter especificado, examinarlo línea a línea y allí donde un pixel contiene el foreground (primer plano) color, reemplazarlo (el pixel) con el carácter 143 (CHR\$(143)) que representa un bloque sólido. Esto hace que el carácter impreso sea 8 veces más grande que el normal. Hábil, ¿eh?

Esta rutina acepta el siguiente comando:

#### CALL 40000, X, Y, CHAR, P1, P2

X e Y son las coordenadas superior-izquierda desde donde será impreso el carácter magnificado; CHAR es el código ASCII correspondiente al carácter que vamos a ampliar; P1 y P2 controlan los colores de la mitad superior e inferior del carácter, respectivamente. Con esto es posible obtener un color diferente en cada mitad, creando un sensacional efecto.

La siguiente rutina de demostración imprimirá dos caracteres, 'GO' en Mode 0 con sus mitades en diferente color. Para cambiar los colores, simplemente pulsa la barra espaciadora.

```
10 MODE 0: CLS

20 FOR T = 0 TO 25

30 CALL 40000, 1, 8, 71, T, T+1

40 CALL 40000, 12, 8, 79, T+1, T

50 IF INKEY$ = "" THEN NEXT ELSE 50

60 END
```

```
1 / CARACTER AMPLIADO POR 8

10 SYMBOL AFTER 256:MEMORY 39999:SYMBOL

AFTER 240

20 FOR n=40000 TO 40076


30 READ a$:POKE n,VAL("&"+a$)

40 NEXT

50 DATA CD,93.BB.F5.CD.06.B9.DD.7E.04
```

60 DATA CD.A5.BB.EB.DD.6E.06.DD.66.08
70 DATA 06.08.C5.E5.CD.75.BB.CB.40.28
80 DATA 05.DD.7E.00.18.03.DD.7E.02.CD
90 DATA 90.BB.E1.2C.0E.80.06.08.1A.A1
100 DATA 28.04.3E.8F.18.02.3E.20.CD.5A
110 DATA BB.CB.39.10.EF.13.C1.10.D1.CD
120 DATA 09.B9.F1.CD.90.BB.C9

		0001	<b>;</b>	CAR	<b>*</b> 8
		0002	;		
9040		0010		ORG	40000
BB93		0020		DEFL	
BB90		0030	SETPEN	DEFL	
BBA5		0040		DEFL	
BB75			CURSOR	DEFL	0BB75H
BB5A		0060	TXTOUT	DEFL	0BB5AH
B906		0070	ROMENA	DEFL	0B906H
B9 <b>0</b> 9		0080	ROMDIS	DEFL	0B909H
9040	CD93BB	0090		CALL	GETPEN
9048	F5	0100		PUSH	AF
9044	CD06B9	0110		CALL	ROMENA
9047	DD7E04	0120		LD	$A_{\bullet}(IX+4)$
904A	CDA5BB	0130		CALL	MATRIX
9040	EB	0140		ΕX	DE,HL
904E	DD6E06	0150		LD	$L_{\bullet}(IX+6)$
9051	DD6608	0160		LD	H,(IX+8)
9054		0170		LD	B.8
	C5	0180	NXTROW		
	Ē5	0190	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	PUSH	
		0200		CALL	
905B	CB40	0210		BIT	0.B
9050	2805	0220		JR	Z.COL2
905F	DD7E00	0230		LD	A, (IX+0)
9062		0240		JR	SETCOL
	DD7E02	0250	COL2		A, (IX+2)
9067	CD90BB	0260	SETCOL		SETPEN
906A		0270		POP	HL
906B		0280		INC	1
9060	0E80	0290		LD	C,128
7000	VEOV	V Z 7 V			U + 140



## Caracter ampliado por 24

Esta es una variación sobre un tema. En lugar de poner un carácter 143 (CHR\$(143)) por cada pixel activado, esta rutina permite que en su lugar sea puesto un extravagante bloque de 3 por 3 de estos caracteres, con lo cual creamos un carácter 3 veces mayor que el anterior y 24 veces mayor que el original. Obviamente, el efecto de la rutina se verá limitado si se usa en Mode 0, donde únicamente hay 20 columnas a lo ancho de la pantalla.


Como puede verse en el formato mostrado abajo, la rutina no tiene otra diferencia (para su uso):

#### CALL 40000, X, Y, CHAR, P1, P2, P3

Mediante la 'P' extra, conseguimos una mayor diferencia en el color del carácter. Existe una serie de posibilidades para usar este color extra, nosotros hemos decidido usarlo de la siguiente manera. Cada línea del carácter (ampliado) tiene una longitud de 24 caracteres por 3 de alto. El color de la primera línea de este rectángulo (24 caracteres por 1 de alto) es siempre adjudicado por P1, la segunda por P2 y la tercera por P3.

Probablemente, es más fácil mostrar esto en un diagrama, tal como el representado a continuación:


#### **COLORES DE PEN SOBRE TIMES 24 PRINT**



```
CARACTER AMPLIADO POR 24
10 SYMBOL AFTER 256:MEMORY 39999:SYMBOL
AFTER 240
20 FOR n=40000 TO 40097
30 READ a#:POKE n.VAL("&"+a#)
40 NEXT
50 DATA CD.93.BB.F5.CD.06.B9.DD.7E.06
60 DATA CD.A5,BB,EB,DD,6E,08,DD,66,0A
70 DATA 06.08.C5.0E.80.06.03,C5.E5,CD
80 DATA 75.BB.CB.40.28.0E.CB.48.28.05
90 DATA DD.7E.04.18.08.DD.7E.00.18.03
100 DATA DD.7E.02.CD.90.BB.E1.06.08.1A
110 DATA A1.28.04.3E.8F.18.02.3E.20.CD
120 DATA 5A.BB.CD.5A.BB.CD.5A.BB.CB.39
130 DATA 10,E9,20,C1,10,C5,13,C1,10,BC
140 DATA CD.09.B9.F1.CD.90.BB.C9
```

		0001	;	CAR	*24
		0002			
9040		0010		ORG	400000
BB93		0020	GETPEN	DEFL	0BB93H
BB90		0030	SETPEN	DEFL	0BB90H
BBA5		0040	MATRIX	DEFL	0BBA5H
BB75		0050	CURSOR	DEFL	0BB75H
BB5A		0060	TXTOUT	DEFL	0BB5AH
B906		0070	ROMENA	DEFL	0B906H
B9 <b>0</b> 9		0080	ROMDIS	DEFL	0B909H
9040	CD93BB	0090		CALL	GETPEN
9043	F5	0100		PUSH	AF
9044	CD06B9	0110		CALL	ROMENA
9047	DD7E06	0120		LD	$A_{\bullet}(IX+6)$
904A	CDA5BB	<b>~0130</b>		CALL	MATRIX
904D	EB	0140		ΕX	DE,HL
904E	DD6E <b>0</b> 8	0150		LD	L,(IX+8)
9051	DD660A	0160		LD	$H_{\bullet}(IX+10)$
9054	0608	0170		LD	B,8
9056	C5	0180	NXTROW	PUSH	BC
9057	0E80	0190		LD	C,128
9059	0603	0200		LD	В,З

9C5B C5 9C5C E5 9C5C E5 9C5D CD75BB 9C60 CB40 9C62 280E 9C64 CB48 9C66 2805 9C68 DD7E04 9C6B 1808 9C6D DD7E00 9C70 1803 9C72 DD7E02 9C75 CD90BB 9C72 DD7E02 9C75 CD90BB 9C76 A1 9C7C A1	00000000000000000000000000000000000000	PUSH CALL BIR JED LO LO LO CALL LO CALL LO CALL PONC PONC PONC PONC PONC PONC PONC PONC PONC	HL CURSOR 0,B Z,COL2 1,B Z,COL3 A,(IX+4) SETCOL A,(IX+2) SETCOL A,(IX+2) SETPEN HL B,8 A,(DE) C Z,SPACE A,143 PRINT A,32 TXTOUT TXTOUT TXTOUT TXTOUT C NXTCOL L BC AGAIN DE BC NXTROW ROMDIS AF
909E 0D90BB 90A1 09	0550 0560 0570	CALL RET END	SETPEN



### Lector de cabeceras

Esta corta rutina en Código Máquina, en conjunción con un programa en BASIC, te permitirá obtener los detalles que necesites sobre un programa grabado en cassette. No es necesario que grabes completamente todo el programa; la rutina únicamente necesita la cabecera de donde obtiene los siguientes parámetros de gran utilidad para identificar el programa:

Nombre de archivo (File Name)
Número de bloque (si el archivo es más largo de uno)
Especifica si es el último bloque de un programa
Tipo de archivo (File Type, esto es, BASIC, binario o ASCII)
Especifica si el programa está protegido
Longitud de los datos
Localización de los datos
Longitud total del archivo (File Length)
Dirección de entrada (únicamente en archivos binarios)

En esta rutina no es necesario el comando CALL, ya que existe un programa en BASIC ocupándose del Código Máquina. La rutina lee la cabecera del programa, poniéndola dentro de un buffer de 28 bytes especialmente creado para ello. El Código Máquina devuelve entonces el control al programa en BASIC, el cual examina el buffer (mediante el comando PEEK) mostrando en la pantalla las diferentes informaciones descritas anteriormente.


Puede que te resulte difícil encontrar inmediatamente un uso para este programa, pero los de este tipo son muy populares. Los paquetes de software que se anuncian como "rompedores de programas" y que permiten introducirse dentro del software comercial siempre tienen entre sus programas un lector de cabeceras (Header Reader). Otro uso para este programa es en aquéllos que has grabado en el cassette, pero te olvidaste de documentar (sí, esto es algo que nos ocurre a todos, sobre todo a las dos de la madrugada, recién acabado nuestro programa "mega-bytico"). Con esta rutina podrás obtener toda la información concerniente al programa que grabaste, sin tener que volver a cargarlo de nuevo.

```
1 ′
             LECTOR CABECERAS
10 SYMBOL AFTER 256:MEMORY 39999:SYMBOL
AFTER 240
20 FOR n=40000 TO 40049
30 READ a$:POKE n.VAL("&"+a$)
40 NEXT
50 CLS
60 LOCATE 14.12:PRINT Comienza la cinta 
70 CALL 40000
80 CLS:PRINT
90 en=PEEK(40050):buff=40051
100 IF er=255 GOTO 130
110 IF en=0 THEN PRINT"*ESCAPE*" ELSE PR
INT ** TAPE ERROR**
120 END
130 PRINT'programa: ":
140 x=buff
150 PRINT CHR#(PEEK(x)):
160 \times = \times +1:IF PEEK(\times)<>0 AND \times<br/>buff+16 GO
TO 150
170 PRINT
180 a=PEEK(buff+28):b=PEEK(buff+17)
190 IF a<>0 AND b<>0 GOTO 240
200 PRINT:PRINT"bloque: ":PEEK(buff+16):
210 IF a<>0 THEN PRINT (primer bloque) ::
220 IF b<>0 THEN PRINT (ultimo bloque):
230 PRINT
240 PRINT:PRINT tipo programa: ";
250 n=PEEK(buff+18)
260 IF n=0 THEN PRINT'BASIC':
           THEN PRINT'BINARY":
270 IF n=1
280 IF n=2 THEN PRINT SCREEN IMAGE ::
290 IF n=3 THEN PRINT ASCII:
300 IF PEEK(buff+28)<>0 THEN PRINT' (pro
tegido) * ELSE PRINT
310 PRINT:PRINT direction dates: ":PEEK
(buff+21)+256*PEEK(buff+22)
320 PRINT:PRINT*longitud datos:*:PEEK
(buff+19)+256*PEEK(buff+20)
330 IF n<>1 GOTO 370
340 PRINT:PRINT introduce direction: ::
350 nn=PEEK(buff+26)+256*PEEK(buff+27)
360 IF nn=0 THEN PRINT' INCOMPLETO' ELSE
PRINT on
```

```
370 PRINT:PRINT'longitud total:";
PEEK(buff+24)+256*PEEK(buff+25)
380 LOCATE 3.18:PRINT'Pulsa cualquier tec
la para la siguiente cabecera"
390 WHILE INKEY$="":WEND
400 GOTO 50
410 DATA 21.73.9C.11.1C.00.3E.2C.CD.A1
420 DATA BC.F5.CD.03.BB.F1.38.04.32.72
430 DATA 9C.C9.3E.FF.32.72.9C.3E.00.32
440 DATA 8F.9C.3A.85.9C.CB.47.28.03.32
450 DATA 8F.9C.E6.0E.CB.3F.32.85.9C.C9
```

		0001		LECT	CABECERAS
9040		0002	ŧ	npc	40000
BCA1					0BCA1H
BB03			KMRES		
	217390	0040	1 (1 11 (1)	I D	HL.BUFFER
9048	111000	0050		ĪΠ	DE.28
	3E20				
	CDA1BC				CSREAD
904B	F5	0080		PUSH	AF
9040	CD03BB	0090			
904F	F1	0100		POP	AF
	3804			JR	C.OK
9052	327290	0120		LD	(ÉRROR),A
		0130		RET	
9056	3EFF 327290	0140	OK	LD	A.255
	3E00			LU	A.0
	328F9C				(PRTECT),A
9060	3A859C	0180		LU	A,(BUFFER+18)
9063 9075	CB47	0190		BIL	0.A
					Z.NOPROT
	328F90				(PRTECT).A
	E60E				
					) 
700E	328590	V240		LU (	(BUFFER+18),A

9071	C9	0250		RET	
9072	Ø Ø*	0260	ERROR	DEFB	0
0010		0270	BUFFER	DEFS	28
908F	00	0280	PRITECT	DEFB	Ø
		0290		END	



# Impresión de cuatro caracteres

Si deseas un bloque de caracteres impresos formando un cuadrado (particularmente usado en gráficos definidos por el usuario, UDG), entonces ésta es la rutina que buscabas. Rápidamente y sin esfuerzo, esta rutina pondrá en la pantalla un bloque de caracteres.

El formato es el siguiente:


#### CALL 40000, X, Y, C

X e Y son las coordenadas correspondientes a la situación del bloque en la pantalla. X puede estar en cualquier posición entre 0 y 639, mientras que las posiciones para Y estarán entre 0 y 399. Observa que el tamaño del bloque limita la posición más alta de estos márgenes, aproximadamente en 20. Las coordenadas X e Y corresponden al pixel de la esquina superior izquierda del bloque de caracteres.

C corresponde al código ASCII del primer carácter, correspondiendo los otros tres a los siguientes códigos dentro del ASCII. Esto es extremadamente limpio y útil para la creación de gráficos definidos por el usuario (UDG) donde a menudo se utilizan caracteres diferentes para cada una de las partes de un bloque más grande.

```
1 / IMPRESION CUATRO CARACTERES
10 SYMBOL AFTER 256:MEMORY 39999:SYMBOL
AFTER 240
20 FOR n=40000 TO 40048
30 READ a$:POKE n.VAL("&"+a$)
40 NEXT
50 DATA DD.4E.00.DD.6E.02.DD.66.03.DD
60 DATA 5E.04.DD.56.05.06.02.D5.E5.C5
70 DATA CD.C0.BB.C1.79.0C.C5.CD.FC.BB
80 DATA C1.79.0C.C5.CD.FC.BB.C1.E1.D1
90 DATA 3E.10.2B.3D.20.FC.10.E1.C9
```

	0001		IMF	4CARAC
0044	0002		a ma	40000
90 <b>40</b> BBC6	0010	ASKOUR	ORG	
BBC0		MOVABS		
BBFC	0040			0BBFCH
9040 DD4E00			LD	$C_*(IX+\emptyset)$
9048 DD6E02			LD	$L_{\bullet}(IX+2)$
9046 DD6603	0070		LD	H.(IX+8)
	00 <u>8</u> 0		LD	E, (IX+4)
9040 DD5605 904F 0602	0100		LD LD	D.(IX+5) B.2
	0110			DE
	0120	14711	PUSH	
9C53 C5	0130		PUSH	
	0140		CALL	
9C57 C1	0150		POP	BC
9C58 79	0160		LD	A.C
9059 <b>0</b> 0	0170		INC	C
9C5A C5 9C5B CDFCBB	0180 0190		PUSH	
905E C1	0200		POP	BC
9C5F 79	0210		LÖ	A,C
90 <b>30 0</b> 0	0220		INC	Ċ
9C61 C5	0230		PUSH	BC
9062 CDFCBB	0240		CALL	
9065 C1	0250		POP	BC
	0260		POP	
9067 D1 9068 3 <b>E</b> 10	0270 0280		POP LD	
-9000 SEIV -906 <b>A</b> 2B	0290	NEWROW		
906B 3D	0300	11L W1	DEC	
9060 20FC	0310			NZ, NEWROW
904E 10E1	0320		DJNZ	NXTCHR
907 <b>0</b> 09	0330		RET	
	0340		END	



### Inversor de pantalla

Esta rutina rota la pantalla 180 grados independientemente de cuál sea su posición; esto hace que la parte superior se convierta en la inferior. Unicamente trabaja en **Mode 1**, a pesar de lo cual puede ser de gran efectividad, como muestra nuestro programa de demostración.

Para acceder a esta rutina, simplemente escribe:

#### **CALL 40000**

```
INVERSOR DE PANTALLA
10 SYMBOL AFTER 256:MEMORY 39999:SYMBOL
AFTER 240
20 FOR n=40000 TO 40143
30 READ a#:POKE n.VAL("&"+a#)
40 NEXT
50 DATA 21.00.00.CD.1A.BC.EB.2E.18.26
60 DATA 27,CD.1A.BC.23.7C.C6.38.67.0E
70 DATA 64.D5,E5,06,50,C5,1A,D5,56,06
80 DATA 08,5F,1F,7B,CB,12,1F,10,F8,06
90 DATA 04.0F.CB.0A.10.FB.72.D1.12.1C
100 DATA 20,0A,14,7A,E6,07,20,04,7A,D6
110 DATA 08,57,7D,2D,B7,20,0A,7C,25,E6
120 DATA 07.20.04.70.06.08.67.01.10.09
130 DATA E1,D1,7A,C6,08,57,E6,38,20,14
140 DATA 7A,D6,40,57,7B,C6,50,5F,30,0A
150 DATA 14.7A,E6,07,20,04,7A,D6,08,57
160 DATA 70.06.08.67.E6.38.FE.38.20.14
170 DATA 70,06,40,67,70,06,50,6F,80,0A
180 DATA 70,25,E6,07,20,04,70,06,08,67
190 DATA 0D.20.86.C9
```

```
9001 : INVE PANTALLA
9002 ;
9040 0010 ORG 40000
```

9046 EB 9047 2E18 9049 2627 9048 0D1ABC	0020 0030 0040 0050 0070 0080		DEFL LD CALL EX LD LD CALL INC	0BC1AH HL,0 CHRPOS DE,HL L,24 H,39 CHRPOS
904E 23 904F 70 9050 0638	0100 0110		LD ADD	A.H A.56
9052 67	0120		LD	H.A
9053 <b>0</b> E64 9055 D5		NXTLIN	LD PUSH	C.100 DE
9056 E5 9057 0650	0150 0160		PUSH LD	
9C59 C5	0170	NXTBYT		
905A 1A 905B D5	0180 0190		LD PUSH	
9050 56	0200		LD	D,(HL)
9C5D <b>0</b> 608 9C5F 5F	0210	INVERT		B,8 E,A
9060 1F	0230	TIAAEWI	RRA	C . M
9061 7B	0240		LD	A.E
9062 CB12 9064 1F	0250 0260		RL RRA	D
904 1 9045 10F8	0270			INVERT
9067 0604	0280		LD	B.4
9069 <b>0</b> F	0290		RRCA	
906A CB0A	0300		RRC	D
9060 10FB	0310		DUNZ	ROTATE
906E 72	0320		LD	
9C6F D1	0330		POP	DE
	0340		LD	(DE),A
9071 10 19072 200A	0350 0360		INC JR	E NZ.DEBTOK
9074 14	0370		INC	D
9075 7A	0380		LD	A,D
9076 E6 <b>0</b> 7	0390		AND	7
9078 2004	0400		JR	NZ,DEBTOK
	0410		LD	A.D
907B D608	0420		SUB	8
907D 57	0430	pentov	LD	D.A
907E 7D 907F 2D	0440 0450	DEBTOK	LD DEC	A,L L
9080 B7	0460		OR	A
9081 200A	0470		JR	NZ.HLBTOK
9083 70	0480		LD	A , H
9084 25	0490		DEC	Н

9085		0500		AND	7
9087		0510		JR.	NZ,HLBTOK
9089		0520		LD	A.H
908A				ADD	A.8
9080 9080		0540 0550	HLBTOK	LD	H.A BC
OFF	1009	0560	HEDIUM	DUNZ	NXTBYT
9090		0570		POP	HL
9091		0580		POP	DE
9092	7Ā	0590		LD	A,D
9098	C6 <b>0</b> 8	0600		ADD	A.8
9095		0610		LD	D,A
	E638	0620		AND	56
9098	2014	0630		JR	NZ.DELNOK
909A		0640		LD	Ą,D
909B		0650		SUB	64
9090		0660		LO	D,A
909E		0670		LD	A,E
	C650	0680		ADD LD	A.80
90A1	300A	0690 0700		JR	E.A NC.DELNOK
90A4		0710		INC	D
9CA5		0720		LD	A.D
	E607	0730		AND	7
	2004	0740		JR	NZ.DELNOK
90AA		0750		LD	A,D
	D608	0760		SUB	8 .
9CAD	57	0770	mmi kiniz	LD	D.A
9CAE	70 D6 <b>0</b> 8	0780 0790	DELNOK	LD SUB	A,H 8
90B1	UOVO 47	0800		LD	O H,A
	E638	0810		AND	56
	FE38	0820		CP	56
	2014	0830		ĴR	NZ.HLLNOK
90B8		0840		LD	A,H
	0640	0850		ADD	A.64
90BB	67	0860		LD	H,A
90B0		0870		LD	A.L
90BD		0880		SUB	80
9CBF		0890		LD	L,A NC.HLLNOK
900 <b>0</b> 9002		0900 0910		JR LD	A.H
9003		0920		DEC	H
9004		0930		AND	7
9006		0940		JR	NZ,HLLNOK
9008		0950		LD	A,H
9009	06 <b>0</b> 8	0960		ADD	A,8

900B 9000 900D 900F	0D 2086	0970 0980 HLLN0 0990 1000	JR RET	
		1010	FNΠ	

### Copiador de texto

No hay gran cosa que decir sobre esta rutina, excepto que puede aplicársele la máxima que dice "lo pequeño es bonito". Esta rutina puede "volcar" el texto de la pantalla a una impresora conectada a tu Amstrad.

Esto es útil en gran número de situaciones en las cuales copiar directamente una pantalla llena de números o datos, es mucho más fácil que alterar tu programa con cientos de PRINT#8s para sacar cada una de las líneas de texto a la impresora. Con esta rutina obtienes al mismo tiempo que los datos en la pantalla, una copia de esta pantalla en la impresora.

Para usar esta rutina, únicamente escribe CALL 40000, después rueda el programa del cual quieres sacar copias de la pantalla.

```
1 / COPIADOR DE TEXTO
10 SYMBOL AFTER 256:MEMORY 39999:SYMBOL
AFTER 240
20 FOR n=40000 TO 40054
30 READ a$:POKE n,VAL("&"+a$)
40 NEXT
50 DATA 2E.01.CD.17,BC.0C.04,C5.26.01
60 DATA E5,CD.75,BB.E1,CD.60,BB.CD.2E
70 DATA BD.38,FB.CD.31,BD.24,10,ED.2C
80 DATA 3E.0D.CD.2E,BD.38,FB.CD.31,BD
90 DATA C1.0D.20,D1,C9
```

```
Editor Assembler
AMMAS 1.1
Copyright 1985 PICTURESQUE
```

```
0001 : COPI TEXTO
0002 ;
9C40 0010 ORG 40000
```

```
BC17
               0020 CHRLIM DEFL 0BC17H
BB75
               0030 CURSOR DEFL
                                  0BB75H
BB60
               0040 RDCHAR DEFL
                                  0BB40H
BD2E
               0050
                    BUSY
                            DEFL
                                  0BD2EH
BD31
               0060 SENDER
                            DEFL
                                  0BD31H
9040 2E01
               0070
                            LD
                                  L.1
9042 CD17B0
               0080
                            CALL CHRLIM
9045 00
               0090
                             INC
                                  C
9046 04
               0100
                             INC
                                  В
9047 05
               0110 NXTROW PUSH BC
9048 2601
                                  H.1
               0120
                            904A E5
               0130
                    NXTCOL PUSH HL
904B CD75BB
               0140
                            CALL CURSOR
904E E1
               0150
                            POP
                                  HL
904F CD60BB
               0160
                            CALL RDCHAR
9052 CD2EBD
               0170 WAIT1
                            CALL BUSY
9055 38FB
               0180
                            JR
                                  C.WAIT1
9057 CD31BD
               0190
                            CALL SENDER
905A 24
               0200
                            INC
                                  Н
905B 10ED
               0210
                            DUNZ NXTCOL
9050 20
               0220
                            INC
905E 3E0D
               0230
                            LD
                                  A.13
9060 CD2EBD
               0240 WAIT2
                            CALL BUSY
9063 38FB
               0250
                            JR
                                  C.WAIT2
90%5 CD31BD
               0260
                            CALL
                                  SENDER
9068 SE0A
               0270
                            LD
                                  A.10
906A CD2EBD
               0280 WAITS
                            CALL BUSY
904D 38FB
               0290
                            JR
                                  C.WAITS
906F CD31BD
               0300
                            CALL SENDER
9072 01
               0310
                            POP
                                  BC
9073 0D
               0320
                            DEC
                                  C
9074 2001
               0330
                            JR
                                  NZ.NXTROW
9076 09
               0340
                            RET
               0350
                            END
```

Para completar esta rutina, tenemos una demostración que es uno de los procesadores de texto más cortos que hayas visto. Este programa acepta inputs de 80 caracteres en screen Mode 0, dejándolas en la pantalla hasta que es introducido un espacio o es alcanzada la parte inferior de la pantalla. Cuando alguna de estas cosas ocurre, la rutina Copiador Texto es llamada y la pantalla es copiada en la impresora. Pon el código de impresión que desees en la línea 1 (línea de doble espacio, énfasis de impresión). Este programa puede no ser el Wordstar, pero siempre tendrás la posibilidad de mejorarlo por ti mismo.

```
1 / Añade aqui tus codigos de control p
ana la impresona
10 MODE 2:INK 1,26:INK 0,0:BORDER 13:PEN
1:PAPER 0:CLS
20 FOR T=1 TO 24
30 LINE INPUT A$:IF A$=" " THEN CALL 400
00
40 NEXT
50 CALL 40000
```

#### Rotación a la derecha

Esta rutina desplazará (scroll) hacia la derecha una línea de texto, haciendo desaparecer todos los pixels por la derecha y reaparecer por la izquierda (creando un efecto de rotación sobre la pantalla).


Pensando que esta rutina únicamente trabaja en **Mode 1**, tiene un número de parámetros para hacerla completamente flexible en su uso.

#### CALL 40000, X, Y, N

X equivale a las columnas, mientras que Y corresponde a la línea desde donde comenzará el desplazamiento. N equivale al número de caracteres que queremos desplazar hacia la derecha en esa línea. Con esto, en lugar de producir desplazamientos indiscriminados de grandes áreas de la pantalla, podemos desplazar pequeñas porciones de texto o UDGs y bloque de gráficos, en juegos podemos mover de manera precisa símbolos gráficos.

Puedes tener un número de áreas de la pantalla desplazándose simultáneamente, aunque en este caso es necesario para cada una de ellas una llamada CALL. Ya que con un CALL únicamente desplazamos un pixel cada columna, es necesario el uso de loops para mantener el movimiento de forma constante.

Aquí tenemos un ejemplo de la rutina desplazando dos áreas de la pantalla en **Mode 1.** Antes de correr el programa, llena la pantalla con caracteres distintos unos de otros, o escribe cualquier descripción.




```
ROTACION A DERECHA
10 SYMBOL AFTER 256:MEMORY 39999:SYMBOL
AFTER 240
20 FOR n=40000 TO 40094
   READ as:POKE n.VAL("&"+as)
40 NEXT
50 DATA FE.03.C0.DD.6E.02.2D.DD.4E.00
60 DATA DD.7E.04.81.D6.02.67.CD.1A.BC
70 DATA 28,41,CB,20,05,0E,08,E5,C5,CB
80 DATA 3E.7E.F5.5D.54.7D.2D.B7.20.0A
90 DATA 70.25.E6.07.20.04.70.06.08.67
100 DATA 1A,CB,3E,38,04,CB,9F,18,02,CB
110 DATA DF.CB.5E.28.02.CB.FF.12.10.DB
120 DATA F1,38,04,CB,9E,18,02,CB,DE,CB
130 DATA 5F,28,02,CB,FE,C1,E1,7C,C6,08
140 DATA 67,0D.20.BD.09
```

		0001	;	ROTA	DERECHA
		0002	;		
9040		0010		ORG	40000
BC1A		0020	CHRPOS	DEFL	0BC1AH
9040	FE03	0030		CP	3
9042	00	0040		RET	NZ
9043	DD6E02	0050		LD	$L_{\bullet}(IX+2)$
9046	2D	0060		DEC	L
9047	DD4E00	0070		LD	$C_*(IX+0)$
904A	DD7E04	0080		LD	$A_*(IX+4)$
904D	81	0090		ADD	C
904E	D6 <b>0</b> 2	0100		SUB	2
9050	67	0110		LD	H.A

9054 9055 9056 9058	41 CB20 05	0130 0140 0150 0160		CALL INC LD SLA DEC	HL B.C B B
905B 9050 905D 905F 9060	CB3E 7E F5	0190 0200 0210 0220		PUSH SRL LD PUSH	HL BC (HL) A,(HL) AF
9061 9062 9063 9064 9065 9066	54 70 20 B7 200A	0230 0240 0250 0260 0270 0280		LD LD DEC OR JR	E.L D.H A.L L A NZ.HLOK
9060 906E	25 E607 2004	0290 0300 0310 0320 0330 0340		LD DEC AND JR LD ADD	A,H H 7 NZ,HLOK A,H A,8
9071 9072 9078 9075 9077	67 1A CB3E 3804 CB9F	0350 0360 0370 0380 0390	HLOK	LD LD SRL JR RES	H,A A,(DE) (HL) C,SETBIT S,A
907B 907D 907F	1802 CBDF CB5E 2802 CBFF 12	0420 0430 0440	SETBIT TSTBIT	BIT JR SET	TSTBIT 3,A 3,(HL) Z,BITOK 7,A (DE),A
9084 9086 9087 9089 908B	10DB F1 3804 CB9E 1802	0460 0470 0480 0490 0500		DJNZ POP JR RES JR	NXTBÝT AF C.WRAP 3.(HL) ENDPIX
908F 9091		0510 0520 0530 0540 0550 0560	WRAP ENDPIX ROWFIN	JR SET	3,(HL) 3,A <sup>†</sup> Z,ROWFIN 7,(HL) BC HL
9097		0570		LD	A.H

9098	0608	0580	ADD	A.8
909A	67	0590	LD	H,A
909B	0D	0600	DEC	C
9090	20BD	0610	JR	NZ,NXTROW
909E (	C9	0620	RET	
		0630	END	



# Rotación a la izquierda

Esencialmente esta rutina es la misma que la última, únicamente que el desplazamiento (scroll) se produce hacia el lado opuesto.

La declaración CALL es la misma:

#### CALL 40000, X, Y, N

Esta rutina (como la anterior) trabaja únicamente en Mode 1 y también necesita ser llamada desde un loop si se quiere mantener el movimiento de forma continua. Para más detalles consultar la rutina ROTACION DERECHA.

```
ROTACION A IZQUIERDA
1
10 SYMBOL AFTER 256:MEMORY 39999:SYMBOL
AFTER 240
20 FOR n=40000 TO 40087
30 READ a : POKE n. VAL( % + a : )
40 NEXT
50 DATA FE.03.C0,DD.6E.02.2D.DD.66.04
60 DATA 25.CD.1A.BC.DD.46.00.CB.20.05
70 DATA 0E,08,E5,C5,CB,26,7E,F5,5D,54
80 DATA 20,20,0A,24,70,E6,07,20,04,70
90 DATA D6,08,67,1A,CB,26,38,04,CB,A7
100 DATA 18,02,CB,E7,CB,66,28,02,CB,C7
110 DATA 12,10.DD.F1.38.04.CB.A6.18.02
120 DATA CB,E6,CB,67,28,02,CB,C6,C1,E1
130 DATA 7C,C6,08,67,0D,20,BF,C9
```

Editor Assembler AMMAS 1.1 Copyright 1985 PICTURESQUE

	0001	;	ROTA	IZQUIERDA
	0002		1	1114,4116
9040	0010	•	ORG	40000
BC1A	0020	CHRPOS	DEFL	0BC1AH
9040 FE03	0030		CP	3
9042 00	0040		RET	NZ
9043 DD6E02	0050		LD	$L_{\bullet}(IX+2)$
9046 2D	0060		DEC	L
9047 DD6604	0070		LD_	H,(IX+4)
904A 25	0080		DEC	H
9C4B CD1ABC	0090		CALL	
904E DD4600	0100		LD	B.(IX+0)
9051 CB20	0110		SLA DEC	B B
9053 <b>05</b> 905 <b>4 0E0</b> 8	0120 0130		LD	C.8
9056 <b>E</b> 5	0140	NXTROW		
9057 C5	0150	IVATROW	PUSH	
9058 CB26	0160		SLA	
905A 7E	0170		LD	A. (HL)
9C5B F5	0180		PUSH	AF
9050 50	0190	NXTBYT		E,L
9C5D 54	0200		LD	D.H
905E 20	0210		INC	L
905F 200A	0220		JR	NZ,HLOK
9061 24	0230		INC	Н
9062 70	0240		LD	A,H
9063 E6 <b>0</b> 7	0250		AND	7
9065 2004	0260		JR	NZ,HLOK
9067 70	0270		LD	Ā.H
9068 <b>D60</b> 8	0280		SUB	8
906 <b>A</b> 67	0290	LU OV	LD	H.A
906B 1A	0300	HLOK	LD	A,(DE)
9060 CB26	0310		SLA	(HL)
906E 38 <b>04</b>	0320		JR RES	C.SETBIT
9070 CBA7 9072 1802	0330 0340		KES JR	4,A TSTBIT
9072 18 <b>0</b> 2 9074 CBE7	0350	SETBIT		4,A
9076 CB66	0360	TSTBIT		4,(HL)
9078 28 <b>0</b> 2	0370	101011	JR.	Z.BITOK
907A CBC7	0380		SET	0.A
9070 12	0390	BITOK	LD.	(DE),A
907D 10DD	0400		DJNZ	NXTBYT
9C7F F1	0410		POP	AF

9080	3804	0420		JR	C.WRAP
9082	CBA6	0430		RES	4.(HL)
9084	1802	0440		JR	ENDPIX
9086	CBE6	0450	WRAP	SET	4.(HL)
9088	CB67	0460	ENDPIX	BIT	4.A
908A	2802	0470		JR	Z.ROWFIN
9080	CBC6	0480		SET	0.(HL)
908E	C1	0490	ROWFIN	POP	BC
908F	E1	0500		POP	HL
9090	70	0510		LD	A.H
9091	06 <b>0</b> 8	0520		ADD	A.8
9093	67	0530		LD	H.A
9094	0 D	0540		DEC	C
9095	20BF	0550		JR	NZ.NXTROW
9097	C9	0560		RET	
		0570		FΝΠ	

### Fijar velocidad

Este programa puede ser titulado 'Turbo Load and Save'; puede ser utilizado no únicamente para aumentar la velocidad de grabación y recuperación de nuestros programas, sino también para reducirla -quizás para una copia de seguridad o para aparentar que un programa es más largo de lo que es en realidad.

Bien, suficiente sobre cómo y con qué trabaja este programa. Para alterar las velocidades, esta rutina hace uso de otra localizada en la ROM que tiene el Amstrad. Con el BASIC del Amstrad tú puedes únicamente seleccionar SPEED WRITE 0, (1000 baudios) y SPEED WRITE 1, (2000 baudios). Con esta rutina podrás seleccionar dentro de un margen de velocidades mucho más amplio. Sin embargo, a partir de cierta velocidad cargar y salvar programas se hace cada vez más inseguro. Nosotros encontramos, después de una constante experimentación, que la velocidad más rápida con fiabilidad era de 3300 baudios, pero que esa fiabilidad únicamente se obtenía si la carga y recuperación del programa se realizaba en el mismo ordenador.

Dirigirse al 'Firmware Manual', capítulo 14.125, ofrecido por Amsoft para una explicación completa sobre términos tales como "longitud mitad-cero" (half-zero length) y el funcionamiento del cassette. Todo lo que diremos aquí es que el formato de esta rutina es:

#### CALL 40000, H, P

H es la longitud de medio cero, pero todo lo que aquí necesitamos conocer es que 333,333 (un tercio de millón) dividido por este valor, nos dará un valor aproximado de la velocidad en baudios. Según esto, un valor de H = 167 nos dará una velocidad aproximada de 2000 baudios.

P equivale al nivel de 'Precompensación' (dirigirse de nuevo al **Firmware Manual** para una explicación detallada). Teóricamente, este valor podía situarse entre 0 y 255, pero en la práctica valores entre 2 y 100 son más probables. Los niveles de precompensación que hemos encontrado más adecuados han sido entre 10 y 30.

En el caso de no especificar ningún parámetro después del estamento CALL, el ordenador asignará valores de 100 para H y 10 para P. Esto da una velocidad aproximada de 3300 baudios.

Experimenta con esta rutina, ya que para tu equipo pueden existir otros márgenes de velocidad distintos a los aquí indicados.

```
1 / FIJAR VELOCIDAD
10 SYMBOL AFTER 256:MEMORY 39999:SYMBOL
AFTER 240
20 FOR n=40000 T0 40026
30 READ a$:POKE n,VAL("&"+a$)
40 NEXT
50 DATA FE,00,20,07,21,64,00,3E,0A,18
60 DATA 0C,FE,02,C0,DD,7E,00,DD,6E,02
70 DATA DD,66,03,CD,68,BC,C9
```

		0001	;	FIJA	VELOCIDAD
		0002	;		
9040		0010		ORG	40000
BC68		0020	SPEED	DEFL	0BC68H
9040	FE00	0030		CP	0
9042	2007	0040		JR	NZ.GTVALS
9044	216400	0050		LD	HL.100
9047	3E0A	0060		LD	A.10
9049	1800	0070		JR	CONT
904B	FE02	0080	GTVALS	CP	2
904D	00	0090		RET	NZ
904E	DD7E00	0100		LD	A.(IX+0)
9051	DD6E02	0110		LD	L.(IX+2)
9054	DD66 <b>0</b> 3	0120		LD	H,(IX+3)
9057	CD68BC	0130	CONT	CALL	SPEED
905A	09	0140		RET	
		0150		END	

# Desplazamiento rápido de la pantalla

Para escribir muchos tipos de programas de acción, así como para conseguir excitantes efectos visuales para casi cualquier programa, un desplazamiento (scroll) rápido, y sin salto, de la pantalla es una de las más útiles adiciones a tu colección de rutinas en Código Máquina.

Una vez llamada esta rutina, puede desplazar toda la pantalla el espacio de una línea hacia arriba o hacia abajo. El formato para CALL es:

#### CALL 40000, C, UD

C corresponde al color de la tinta que tomará la línea "vacía" que aparecerá arriba o abajo, dependiendo del tipo de scroll que uses. El parámetro UD define la dirección del movimiento; '0' para abajo y 'l' para arriba.

```
1 / DESPLAZAMIENTO DE PANTALLA
10 SYMBOL AFTER 256:MEMORY 39999:SYMBOL
AFTER 240
20 FOR n=40000 TO 40015
30 READ a$:POKE n,VAL("&"+a$)
40 NEXT
50 DATA FE,02,C0,DD,46,00,DD,7E,02,CD
60 DATA 2C,BC,CD,4D,BC,C9
```

```
9001 ; DESP PANTALLA

0002 ;


9040 0010 ORG 40000

BC2C 0020 ENCODE DEFL 0BC2CH

0030 HWROLL DEFL 0BC4DH

9040 FE02 0040 CP 2
```


9042	00	0050	RET	NZ
9048	DD4600	0060	LD	$B_*(IX+\emptyset)$
9046	DD7E02	0070	LD	$A_*(IX+2)$
9049	CD2CBC	0080	CALL	ENCODE
9040	CD4DBC	0090	CALL	HWROLL
904F	09	0100	RET	
		0110	END	



### La pista de los diamantes

demostrar la rapidez y suavidad de este (desplazamiento), aquí tenemos un corto programa con cuya ejecución podrás divertirte mucho. Está basado en esos juegos en los cuales se desplaza una pista y debemos evitar vernos fuera de sus límites. Nuestro juego es más complicado que eso. Tú estás viajando a través del famoso Central African Diamond Trail (pista o sendero de diamantes del Africa Central) en busca de sus escurridizas gemas. El sendero es peligroso y contiene muchos riesgos potencialmente fatales -indicados por una cruz roja. Los diamantes de suave brillo azul son los que has venido a buscar y podrás conseguirlos pasando por encima de ellos con tu coche, esto te dará 50 puntos extra. También conseguirás 10 puntos por cada décima de milla que viajes y el juego continúa hasta que te estrelles.

El juego utiliza el fast scroll (desplazamiento rápido) para mover hacia ti la carretera suave y rápidamente. El juego también indica la puntuación máxima y la que vamos obteniendo. Adelante... ponte a jugar.



```
10 RANDOMIZE TIME:hi=0
20 CLS:sc=0:x=8+INT(RND*24):v=10:c=x+v/2
30 x=3+INT(RND*24):c=x+y/2
40 LOCATE 1.1:PRINT STRING$(x.CHR$(143))
:STRING$(y," "):STRING$(40-x-y,CHR$(143))
)
50 IF RND<0.3 THEN PEN 3:LOCATE x+1+INT(
RND*v).1:PRINT CHR$(203):PEN 1
60 IF RND<0.15 THEN PEN 2:LOCATE x+1+INT
(RND*y).1:PRINT CHR$(227):PEN 1
70 LOCATE c.22:PRINT*
80 c = c + (INKEY(8) = 0) - (INKEY(1) = 0)
90 CALL 40000.0.0
100 LOCATE 15.25:PRINT"PUNTUACION" = ":sc
110 t=TEST(c*16-8.56)
120 IF t=1 OR t=3 GOTO 180
130 IF t=2 THEN SOUND 1.40.5.7:sc=sc+50
140 sc=sc+10:IF sc MOD 300=0 THEN v=v-
1 - (y=5)
150 LOCATE c.22:PRINT * ^ *
160 x=x+INT(RND*3)-1+(x>24)-(x<3)
170 GOTO 40
180 CLS:LOCATE 9.10:PRINT CCCCRRRRAAAASS
SSHHHH!!!!
190 SOUND 1.1000.200.7
200 LOCATE 13,12:PRINT'Tu puntuacion':sc
210 IF sc<hi GOTO 230
220 LOCATE 14.15:PRINT'PUNTUACION MAS AL
TA*:hi+sc
230 LOCATE 13,20:PRINT PUNTUACION = ":hi
240 LOCATE 6.25:PRINT Pulsa espacio para
liugar nuevamente.
250 WHILE INKEY$<>" ":WEND
260 GOTO 20
```


# Desplazamiento de bloques

Esta práctica utilidad puede desplazar una porción de la pantalla hacia arriba o abajo. La 'caja' (box) necesita ser definida mediante el estamento CALL, asimismo es necesario definir el color y la dirección del movimiento; l hacia arriba y 0 hacia abajo.

Cuando se ejecuta el comando CALL, la caja se desplazará (scroll) una línea completa. La rutina ejecuta un desplazamiento extremadamente rápido. El formato de CALL es:

#### CALL 40000, L, R, T, B, P, D

L corresponde a la posición izquierda, R es la derecha, T corresponde a la parte superior y B a la inferior de la 'caja'. Esta caja o rectángulo es definida de una forma similar a cuando se utiliza el comando BASIC WINDOW. P es el color de la tinta y D determina la dirección del desplazamiento; 0 para abajo y l hacia arriba.



```
1 / DESPLAZAMIENTO BLOQUES
10 SYMBOL AFTER 256:MEMORY 39999:SYMBOL
AFTER 240
20 FOR n=40000 TO 40031
30 READ a$:POKE n,VAL("&"+a$)
40 NEXT
50 DATA FE,06,C0,DD,46,00,DD,7E,02,DD
60 DATA 5E,04,DD,6E,06,DD,56,08,DD,66
70 DATA 0A,1D,2D,15,25,CD,2C,BC,CD,50
80 DATA BC,C9
```

0001	;	DESP	BLOQUES
0002	;		
0010		ORG	40000
0020	ENCODE	DEFL	0BC2CH
0030	SWROLL	DEFL	0BC50H
0040		CP	6
0050		RET	NZ
0060		LD	$B_{\bullet}(IX+0)$
0070		LD	$A_*(IX+2)$
0080		LD	$E_{\bullet}(IX+4)$
0090		LD	L,(IX+6)
0100		LD	D,(IX+8)
0110		LD	$H_{\bullet}(IX+10)$
0120		DEC	E
0130		DEC	L
0140		DEC	D
0150		DEC	Н
0160		CALL	ENCODE
0170		CALL	SWROLL
0180		RET	
0190		END	
	00020 00120 00020 00040 00050 00070 00120 00120 00120 00170 00180	0002; 0010 0020 ENCODE 0030 SWROLL 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0110 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170	0002 ; 0010 ORG 0020 ENCODE DEFL 0030 SWROLL DEFL 0040 CP 0050 RET 0060 LD 0070 LD 0090 LD 0100 LD 0110 DEC 0130 DEC 0140 DEC 0150 CALL 0170 CALL 0180 RET

### Rejilla de diseño

Si tú realizas dibujos en tu Amstrad, o diseñas pantallas de texto y gráficos para usar en programas, entonces encontrarás que una matriz de rectángulos o rejilla, que cubra la pantalla a un toque de botón durante el diseño, desapareciendo posteriormente a otro toque de botón sin dejar rastro, ni dañando el dibujo, es algo muy útil.

Bien, esto es exactamente lo que hace la rutina Rejilla Diseño mediante el uso de una función especial del Código Máquina llamada OR Exclusiva o de forma abreviada XOR (extrañamente no forma parte del planeta Zilog).

La ejecución de CALL 40000 mostrará instantáneamente una matriz de 8 por 8 pixels en la parte superior de la pantalla que estás diseñando. Esta rutina trabaja en cualquier modo de screen y se ajusta de tal forma que contiene muchas más líneas en Mode 2 y muchas menos en Mode 1.

Una segunda ejecución de CALL 40000 eliminará la rejilla de tu pantalla, pero dejará 'sin tocar' tu dibujo, esto es debido a la característica XOR del Código Máquina.

La mejor forma de utilizarla es en medio de un programa artístico donde esta rutina es llamada apretando un botón simplemente. Siguiendo desde este punto, aquí tenemos un corto y simple programa artístico en BASIC que te permite realizar dibujos mediante el joystick en screen Mode 1. Pulsando el botón de disparo una vez aparecerá la rejilla, una segunda pulsación la hará desaparecer. Estoy seguro que tú eres capaz de escribir un programa de dibujo mucho más complejo; el propósito del mío es simplemente demostrativo.

La rejilla fue deliberadamente diseñada para 8 por 8 pixels, de manera que corresponda completamente con un carácter de texto. Esta rutina puede ser usada no únicamente para dibujar en programas gráficos, sino incluso para una detallada presentación en pantalla de texto o semitexto.

```
1 / REJILLA DE DISENO
10 SYMBOL AFTER 256:MEMORY 39999:SYMBOL
AFTER 240
20 FOR n=40000 TO 40083
30 READ a*:POKE n,VAL("&"+a*)
40 NEXT
50 DATA 3E,01,CD,59,BC,CD,11,BC,3C,0E
60 DATA 0A,CB,21,3D,20,FB,3E,01,CD,2C
70 DATA BC,11,07,00,41,C5,21,00,00,01
80 DATA C7,00,F5,D5,CD,62,BC,D1,F1,06
90 DATA 08,13,10,FD,C1,10,EA,69,26,00
100 DATA 29,29,29,2B,4D,44,21,00,00,1E
110 DATA 19,F5,D5,C5,E5,11,00,00,CD,5F
120 DATA BC,E1,06,08,23,10,FD,C1,D1,F1
130 DATA 1D,20,EA,C9
```

	0001	;	REJI	DISEMO
	0002	;		
9040	0010		ORG	40000
BC59	0020	XORMOD	DEFL	0BC59H
BC11	0030	MODE	DEFL	0BC11H
BC2C	0040	INKENC	DEFL	0BC2CH
BC5F	0050	SCRHOR	DEFL	0BC5FH
BC62	0060	SCRVER	DEFL	0BC62H
9040 3E01	0070		LD	A,1
9042 CD59BC	0080		CALL	XORMOD
	0090		CALL	MODE
9048 30	0100		INC	Α
9049 0E0A	0110		LD	C,10
9C4B CB21	0120	WIDTH	SLA	C
9C4D 3D	0130		DEC	A
9C4E 2 <b>0</b> FB	0140		JR	NZ,WIDTH
9050 3E01	0150		LD	A,1
9052 CD2CBC	0160		CALL	INKENC
9055 110700	0170		LD	DE.7
9058 41	0180		LD	B,C
9C59 C5	0190	<b>NXTVER</b>	PUSH	BĊ

9050 9060 9061 9062 9065 9066 9066 9066 9066 9070 9072 9073 9074 9077	010700 F5 D5 D042BC D1 F1 0608 10FD C1 10FA 69 229 29 29 29 29 29 40 44 210000		MOVEX NXTHOR	POP POP LD INC DJNZ POP DJNZ LD ADD ADD ADD ADD LD LD LD LD LD	AF DE SCRVER DE AF B,8 DE MOVEX BC NXTVER L,0 H,0 HL,HL HL,HL HL,HL HL,HL HL,HL HL,FL AF AF
9084 (9087 E 9088 (9088 E 9088	E5 110000 105FBC E1 0608 28 10FD 11 11 10 20EA	0430 04450 04450 04460 0450 04510 05540 05540 05540 05580	MOVEY	PUSH PUSH LD CALL POP LD DJNZ POP POP DEC JR RET END	HL DE,0 SCRHOR HL B,8 HL MOVEY BC DE

## Explosión gráfica

Si alguna vez has escrito juegos de acción, entonces te apuesto a que a menudo has deseado tener una buena, rápida y espectacular rutina de explosión. Reconozco que anteriormente a escribir ésta, había hecho muchos intentos en BASIC, pero todos carecían del suave desplazamiento y calidad del Código Máquina.

Esta rutina, como podemos ver abajo, es seguida por una buena cantidad de parámetros:

#### CALL 40000, L, R, T, B, TY, D

Los cuatro primeros parámetros fijan el rectángulo donde debe producirse la explosión. Como podrás comprobar, para obtener un buen efecto de explosión, necesitarás un rectángulo de tamaño razonable, L y R determinan la posición izquierda y derecha del rectángulo en la pantalla, mientras que T y B establecen la parte superior e inferior. El rectángulo se define de la misma forma que el comando Amstrad WINDOW.

A través del comando TY podemos seleccionar dos tipos de explosión disponibles. '0' selecciona la explosión que cubre completamente el rectángulo. '1' selecciona el otro tipo, con el cual únicamente hacemos 'explotar' algunos caracteres dentro del rectángulo. Si, por ejemplo, tienes una nave espacial realizada con dos caracteres dentro de un rectángulo de 3 por 3, entonces con la explosión tipo 1 únicamente explotarán los dos caracteres; sin embargo, con la tipo 0, 'explotarán' los 9 caracteres contenidos en el rectángulo de 3 por 3.

El último parámetro corresponde al retardo. Las áreas más pequeñas explotan antes que las más grandes, luego el retardo debe ajustarse de acuerdo con esto. Deberás experimentar con la rutina para encontrar el retardo que se ajusta al tamaño del rectángulo y al programa. Cuanto más alto sea el valor, mayor será el retardo y más lenta la explosión.

La rutina no es efectiva cuando se emplea en grandes áreas, pero puede trabajar en los tres modos de screen. Para realizar la explosión utiliza todos los colores disponibles en el modo en que se encuentra.

```
1
              EXPLOSION
10 SYMBOL AFTER 256:MEMORY 39999:SYMBOL
AFTER 240
20 FOR n=40000 TO 40226
30 READ a$:POKE n.VAL("&"+a$)
40 NEXT
50 DATA FE.06.C0.CD.06.B9.DD.6E.06.DD
60 DATA 66,0A,2D,25,DD,7E,08,94,4F,CD
70 DATA 1A.BC.AF.81.10.FD.47.DD.7E.04
80 DATA DD.4E,06,0D,91,4F,EB,21,00,00
90 DATA DD.7E.02.B7.20.45.C5.D5.3E.08
100 DATA F5.C5.D5.7E.23.B6.23.CB.74.28
110 DATA 03,21,00,00,12,10,20,0A,14,7A
120 DATA E6,07,20,04,7A,D6,08,57,10,E5
   DATA D1,7A,C6,08,57,C1,F1,3D,20,D8
130
        7A,D6,40,57,7B,C6,50,5F,30,0A
140
    DATA
         14.7A.E6.07.20.04.7A.D6.08.57
150
    DATA
         0D,20,BF,D1,C1,3E,0F,F5,C5,D5
160
    DATA
    DATA DD,7E,00,3C,76,3D,20,FC,3E,08
170
180
    DATA F5.C5.D5.7E.23.B6.23.CB.74.28
    DATA 03.21.00.00.EB.A6.EB.12.10.20
190
200
    DATA 0A.14,7A.E6.07.20.04.7A.D6.08
210
    DATA 57,10,E2,D1,7A,C6,08,57,C1,F1
    DATA 3D,20,05,7A,D6,40,57,7B,C6,50
220
    DATA 5F.30.0A.14.7A.E6.07.20.04.7A
230
    DATA D6,08,57,0D,20,BC,D1,C1,F1,3D
240
    DATA 20,AB,3E,00,DD,5E,04,DD,6E,06
260 DATA DD.56.08.DD.66.0A.1D.2D.15.25
270 DATA CD.44.BC.CD.09.B9.C9
```

	0001	;	EXP	GRAFICA
	0002	;		
9040	0010		ORG	40000
BC1A	0020	CHRPOS	DEFL	0BC1AH
B9 <b>0</b> 6	0030	ROMENA	DEFL	0B906H
B9 <b>0</b> 9	0040	ROMDIS	DEFL	0B909H
BC44	0050	FILBOX	DEFL	0BC44H
9040 FE06	0060		CP	6

```
9042 00
                0070
                              RET
                                    N7
9048 0D06B9
                0080
                              CALL
                                    ROMENA
9046 DD6E06
                0090
                              LD
                                    L.(IX+6)
9049 DD660A
                0100
                              LD
                                    H.(IX+10)
9040 20
                0110
                              DEC
                                    L
9040 25
                0120
                              DEC
                                    H
904E DD7E08
                0130
                              LD
                                    A.(IX+8)
9051 94
                0140
                              SUB
                                    Н
9052 4F
                0150
                              LD
                                    C.A
9058 CD1ABC
                0160
                              CALL
                                    CHRPOS
9056 AF
                0170
                              XOR
                                    Α
9057 81
                0180 BYTES
                                    A.C
                              ADD
9058 10FD
                0190
                              DJNZ
                                    BYTES
905A 47
                0200
                              LD
                                    B.A
                                    A_*(IX+4)
905B DD7E04
                0210
                              LD
905E DD4E06
                0220
                              LD
                                    C.(IX+6)
9061 00
                0230
                                    C
                              DEC
9062 91
                0240
                                   C
                              SUB
9063 4F
                0250
                              LD
                                    C.A
9064 EB
                0260
                              \mathbf{E}^{\mathbf{x}}
                                    DE.HL
9065 210000
                0270
                              LD
                                    HL.0
9068 DD7E02
                0280
                                    A.(IX+2)
                              LD
906B B7
                0290
                              OR.
                                    Α
9060 2045
                0300
                              JE
                                    NZ.PART2
906E 05
                0310
                              PUSH BC
906F 05
                0320
                              PHSH DE
9070 SE08
                0330 NXTROW LD
                                    A.8
9072 F5
                0340 NXTLIN PUSH AF
9078 05
                0350
                              PUSH BC
9074 05
                0360
                              PUSH DE
9075 7E
                0370 NXTBYT LD
                                    A. (HL)
9076 23
                0380
                              INC
                                    HL
9077 B6
                0390
                              UE.
                                    (HL)
9078 23
                0400
                              INC
                                    HL
9079 CB74
                0410
                              BIT
                                    6.H
                0420
907B 2803
                              JR
                                    Z.INROM
907D 210000
                0430
                              LD
                                    HL.0
9080 12
                0440 INROM
                              LD
                                    (DE).A
9081 10
                0450
                              INC
                                    E
9082 200A
                0460
                              JR
                                    NZ.GOTBYT
9084 14
                0470
                              INC
                                    D
9085 7A
                0480
                              LD
                                    A.D
9086 E607
                0490
                              AND
9088 2004
                0500
                                   NZ.GOTBYT
                              JR.
908A 7A
                0510
                              LD
                                    A,D
908B D608
                0520
                              SUB
                                   8
9C8D 57
                0530
                              LD
                                   D.A
```

908E	10E5	0540	GOTBYT	D. IN7	NXTBYT
9090		0550	and the transfer of	POP	DE
9091		0560		LD	A.D
9092	C6 <b>0</b> 8	0570		ADD	A.8
9094		0580		LD	D.A
9095		0590		POP	BC/
9096	F1	0600		POP	AF
9097	30	0610		DEC	Α
9098		0620		JR	
					NZ.NXTLIN
909A		0630		LD	A,D
909B	D640	0640		SUB	64
9090	57	0650		LD	D,A
909E		0660		LD	A.E
	C650				
		0670		ADD	A,80
90A1	5F	0680		LD	E,A
90A2	300A	0690		JR	NC.GOTROW
90A4		0700		INC	D
90A5		0710			
				LD	A.D
90 <b>A</b> 6		0720		AND	7
90A8	2004	0730		JR	NZ,GOTROW
90AA	7 <b>A</b>	0740		LD	A,D
90AB	D6 <b>0</b> 8	0750		SUB	8
90AD		0760		LD	D.A
9CAE	0D .	0770	GOTROW	DEC	Č
9CAF		0780	COLICON	JR	NZ.NXTROW
9CB1		0790			
				POP	DE
9CB2		0800		POP	BC
90B3			PART2	LD	A.15
90B5		0820	FADE	PUSH	AF
90B6	05	0880		PUSH	BC
90B7		0840		PUSH	DE
	DD7E00	0850		LD	A. (IX+0)
90BB		0860		INC	•
			PT. A 1 1.T.PT.		A
	76	0870	PAUSE	HALT	
9CBD		0880		DEC	A
9CBE		0890		JR	NZ, PAUSE
9000	3E08	0900	NEWROW	LD	A.8
9002	F5	0910	NEWLIN	PUSH	AF
9003		0920		PUSH	
9004		0930		PUSH	DE
			KIELIEN/E		
9005		0940	NEWBYT	LD	A, (HL)
9006		0950		INC	HL
9007		0960		OR	(HL)
9008		0970		INC	HL
9009		<b>0</b> 980		BIT	6,H
900B		0990		JR	Z,ROM
900D	210000	1000		LD	HL.0

9CD0 EB 9CD1 A6 9CD2 EB 9CD3 12 9CD4 1C 9CD5 200A 9CD7 14 9CD8 7A 9CD9 E607 9CDB 2004 9CDD 7A 9CDE D608 9CE0 57 9CE1 10E2 9CE3 D1 9CE4 7A 9CE5 C608 9CE7 57 9CE8 C1 9CE9 F1 9CEA 3D 9CEB 20D5 9CED 7A 9CEE D640 9CF0 57	1010 1020 1030 1040 1050 1070 1080 1080 11120 11120 11140 11170 1120 11210 11220 12230 12240 1250		EX AND EX LD C LD	DE,HL (HL) DE,HL (DE),A E NZ,FNDBYT A,D A,D 7 NZ,FNDBYT A,D 8 D,A NEWBYT DE, A,B A,B A,B A,C AF A NZ,NEWLIN A,D 64 D,A
9CF1 7B 9CF2 C650 9CF4 5F 9CF5 300A 9CF7 14 9CF8 7A 9CF9 E607 9CFB 2004 9CFD 7A 9CFE D608 9D00 57 9D01 0D 9D02 20BC 9D04 D1 9D05 C1 9D06 F1 9D07 3D 9D08 20AB 9D0A 3E00 9D0A 3E00 9D0F DD6E04 9D12 DD5608	1260 1270 1280 1280 1390 1310 1320 1340 1350 1360 1370 1400 1410 1420 1440 1450 1470	FNDROW	LD DD LD L	A.E A,80 E,A NC,FNDROW D A,D 7 NZ,FNDROW A,D 8 D,A C NZ,NEWROW DE BC AF A NZ,FADE A,0 E,(IX+4) L,(IX+6) D,(IX+8)

9015	DD660A	1480	LD	$H_{\bullet}(IX+10)$
9018	10	1490	DEC	E
9019	20	1500	DEC	L
901A	15	1510	DEC	D
9D1B	25	1520	DEC	Н
9010	CD44BC	1530	CALL	FILBOX
901F	CD09B9	1540	CALL	ROMDIS
9022	09	1550	RET	
		1560	END	


## Analizador de pantalla

Esta rutina realiza una función de las más útiles; comprueba que un carácter está situado en una determinada posición de la pantalla. Esta función es frecuentemente usada en juegos gráficos con movimiento, y algunos home computers tienen una instrucción BASIC -tal como SCRN en el Spectrum- para realizar la labor de nuestra rutina.

La rutina trabaja en los tres modos de screen que tiene el Amstrad y debe ser llamada con el formato que se muestra a continuación:

#### C% = 0: CALL 40000, A, B, @ C%

A y B son las coordenadas de la posición que será 'chequeada' (comparada) en la pantalla, mientras que C% es la variable que contiene el código ASCII del carácter que reside en la posición especificada. C% debe ser un entero (de aquí el signo '%' después de la variable) y necesita ser definido antes que CALL, de otra forma se generará un error.



```
1 / ANALIZADOR DE PANTALLA

10 SYMBOL AFTER 256:MEMORY 39999:SYMBOL

AFTER 240

20 FOR n=40000 TO 40019

30 READ a$:POKE n.VAL("&"+a$)

40 NEXT

50 DATA DD.6E,02.DD.66.04.CD.75.BB.CD

60 DATA 60.BB.DD.6E.00.DD.66.01.77.C9
```

		0001 0002		ANAL	PANTALLA
9040		0010	7	ORG	40000
BB75		0020	CURSOR	DEFL	0BB75H
BB60		0030	ROCHAR	DEFL	0BB60H
9040	DD6E02	0040		LD	$L_*(IX+2)$
9048	DD66 <b>04</b>	0050		LD	$H_{\bullet}(IX+4)$
9046	CD75BB	0060		CALL	CURSOR
9049	CD60BB	0070		CALL	ROCHAR
9040	DD6E00	0080			$L_{\sim}(IX+0)$
904F	DD66 <b>0</b> 1	0090		LD	$H_*(IX+1)$
9052	77	0100		LD	(HL),A
9058	09	0110		RET	
		0120		END	

## Impresión de nueve caracteres

Una rutina anterior, Impresión de Cuatro Caracteres, ha sido rediseñada y ampliada para proporcionar un bloque de 3 por 3 caracteres que puede ser situado en cualquier lugar de la pantalla gráfica sin la necesidad de tener que usar TAG y TAGOFF, o cualquier otro comando complejo.


El principio para esta rutina es el mismo que para su predecesora. CALL 40000, X, Y, C iniciará la impresión del bloque en la pantalla gráfica, las coordenadas X e Y corresponden a la parte superior izquierda del bloque.

Naturalmente, la diferencia principal es el número de caracteres en pantalla. C sigue siendo el código ASCII correspondiente al primer carácter pero ahora siguen otros 8 caracteres más. Esto únicamente requerirá un poco más de esfuerzo en el planteamiento de tu diseño.

Como en la primera rutina, el principal uso de ésta es la de poder mover con facilidad un grupo de UDGs (User Definable Graphic) alrededor de la pantalla.

```
1 / IMPRESION 9 CARACTERES
10 SYMBOL AFTER 256:MEMORY 39999:SYMBOL
AFTER 240
20 FOR n=40000 TO 40055
30 READ a$:POKE n,VAL("&"+a$)
40 NEXT
50 DATA DD,4E,00,DD,6E,02,DD,66,03,DD
60 DATA 53,04,DD,56,05,06,03,D5,E5,C5
70 DATA CD,C0,BB,C1,79,0C,C5,CD,FC,BB
80 DATA C1,79,0C,C5,CD,FC,BB,C1,79,0C
90 DATA C5,CD,FC,BB,C1,E1,D1,3E,10,2B
100 DATA 3D,20,FC,10,DA,C9
```

904 <b>0</b> BB06	0002	: : ASKOUR	IMP ORG	
BBC0 BBFC 9C40 DD4E00 9C43 DD6E02 9C46 DD6603	0030 0040	MOVABS GRACHR	DEFL	0BBC0H 0BBFCH C.(IX+0) L.(IX+2) H.(IX+3)
9C49 DD5E04 9C4C DD5605 9C4F 0603 9C51 D5 9C52 E5	0080 0090 0100		LO LO LO	E,(IX+4) D.(IX+5) B.3 DE
9058 05 9054 0D00BB 9057 01 9058 79	0130 0140 0150 0160		PUSH CALL POP LD	BC MOVABS BC A.C
9059 00 905A 05 905B ODFOBB 905E 01 905F 79	0170 0180 0190 0200 0210		INC PUSH CALL POP LD	GRACHR BC A,C
9040 00 9041 05 9042 ODFOBB 9045 01 9046 79	0220 0230 0240 0250 0260		INC PUSH CALL POP LD	
9067 <b>0</b> 0 9068 05 9069 ODFOBB 9060 01	0270 0280 0290 0300		INC PUSH CALL POP	C BC GRACHR BC
9060 E1 906E D1 906F 3E10 9071 2B 9072 3D 9073 20F0	0310 0320 0330 0340 0350 0360 0370	NEWROW	DEC JR	HL DE A,16 HL A NZ,NEWROW NXTCHR
9075 10DA 9077 09	0380 0390		RET END	DIA LOUIS



Este pequeño programa de demostración hace rebotar una pelota alrededor de la pantalla, mostrándonos la velocidad de la rutina Impresión de Nueve Caracteres. Recuerda, cuando observes la pelota moviéndose por la pantalla, que lo hace a través de los gráficos, no del texto.

```
10 SYMBOL 240,0,0,0,0,0,0,0,0
20 SYMBOL 241,0,0,0,0,0,0,0,0
30 SYMBOL 242.0.0.0.0.0.0.0.0
40 SYMBOL 243,0,0,0,0.0.0.0.0
50 SYMBOL 244.60.126.255.255.255.255.126
,60
60 SYMBOL 245.0.0.0.0.0.0.0.0
70 SYMBOL 246.0.0.0.0.0.0.0.0
80 SYMBOL 247.0,0.0.0.0.0.0.0
90 SYMBOL 248.0.0.0.0.0.0.0.0
100 BORDER 2:CLS
110 \times = 820: y = 200: a = 16: b = 16
120 CALL 40000.x.v.240
180 \times = \times +a: \lor = \lor +b
140 IF x<10 OR x>600 THEN a=-a:SOUND 1.4
0.5.7
150 IF y < 50 OR y > 390 THEN b = -b : SOUND 1.5
0.5.7
160 GOTO 120
```

### Itálicas

Mediante el comando SYMBOL, es posible crear un conjunto completo de nuevos caracteres. Considera, sin embargo, la cantidad de trabajo que conllevaría el realizar todas las letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, poniendo cada uno de ellos dentro de una matriz de 8 por 8; estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo en que este programa es mucho más fácil y rápido de usar.

El formato es:

#### CALL 40000, R

R corresponde a la línea que deseas cambiar a caracteres itálicos. Originalmente hicimos que la rutina cambiara toda la pantalla, pero vimos que esto reducía su uso y flexibilidad. Pensamos también en la posibilidad de especificar la línea y la columna, de manera que se pudiese 'italizar' un carácter, pero este sistema sería muy lento en el caso de una frase, necesitando gran cantidad de accesos a la rutina. El parámetro resultante -el que especifica la línea- es lo que consideramos como mejor compromiso, este es el tipo de situaciones con las que te puedes encontrar cuando escribas tus propias rutinas en Código Máquina.

A diferencia de la mayoría de nuestras rutinas, ésta únicamente trabaja en screen Mode 1. Esto es debido a que la rutina accede a la pantalla directamente. Los caracteres están inclinados hacia la derecha, como en el caso de los caracteres itálicos, haciendo de esta manera que una pequeña porción del carácter nº 40 se deslice fuera de la pantalla.

```
1 / ITALICAS
10 SYMBOL AFTER 256:MEMORY 39999:SYMBOL AFTER 240
20 FOR n=40000 TO 40071
30 READ a$:POKE n,VAL("&"+a$)
40 NEXT
50 DATA B7,C8,DD,6E,00,2D,26,27,CD,1A
60 DATA BC,23,0E,07,C5,E5,CB,3E,06,4F
70 DATA 5D,54,7D,2D,B7,20,0A,7C,25,E6
80 DATA 07,20,04,7C,C6,08,67,1A,CB,3E
90 DATA 38,04,CB,9F,18,02,CB,DF,CB,5E
100 DATA 28,02,CB,FF,12,10,DB,CB,9E,E1
110 DATA 0D,20,D0,7C,C6,08,67,C1,0D,20
120 DATA C7,C9
```

		0001			ITALICAS
		0002	;		
9040		0010		ORG	40000
BC1A		0020	CHRPOS	DEFL	0BC1AH
9040	B7	0030		OR	Α
9041	C8	0040		RET	Z
9042	DD6E00	0050		LD	$L_*(IX+0)$
9045	2D	0060		DEC	L
9046	2627	0070		LD	H,39
9048	CD1ABC	0080		CALL	CHRPOS
904B	23	0090		INC	HL
9040	0E07	0100		LD	0,7
904E	C5	0110	NXTROW	PUSH	BC
904F	E5	0120	SCROLL	PUSH	HL
9050	CB3E	0130		SRL	(HL)

```
9052 064F
                0140
                              LD
                                    B.79
9054 50
                0150 NXTBYT
                              LD
                                    E.L
9055
      54
                0160
                              LD
                                    D.H
9056
      70
                0170
                              LD
                                    A.L
9057
     20
                0180
                              DEC
                                    L
9058 B7
                0190
                              OF:
                                    Α
9059 200A
                0200
                                    NZ.HLOK
                              JR
905B
     70
                0210
                              LD
                                    A.H
9050
     0220
                              DEC
                                    H
905D E607
                0230
                              AND
                                    7
905F
                              JE:
                                    NZ.HLOK
     2004
                0240
9061
      70
                0250
                              LD
                                    A.H
9062 0608
                0260
                                    A.8
                              ADD
9064 67
                0270
                              LD
                                    H.A
9065 1A
                0280 HLOK
                              LD
                                    A.(DE)
9066 CB3E
                0290
                              SEL
                                    (HL)
9068 3804
                0300
                              JR
                                    C.SETBIT
906A CB9F
                0310
                              RES
                                    3.A
9060 1802
                0320
                              JF
                                    TSTBIT
906E CBDF
                0330 SETBIT
                              SET
                                    S.A
9070 CB5E
                0340
                      TSTBIT
                              BIT
                                    3.(HL)
9072 2802
                0350
                              JE
                                    Z.BITOK
9074 CBFF
                0860
                              SET
                                    7.A
9076 12
                0370 BITOK
                              LD
                                    (DE).A
9077
     10DB
                0880
                              DUNZ
                                    NXTBYT
9079
     CB9E
                0390
                              RES
                                    3.(HL)
907B E1
                0400
                              POP
                                    HL
9070 00
                0410
                              DEC
                                    Γ.
9070
     2000
                0420
                              JR
                                    NZ.SCROLL
907F
     70
                0430
                              LD
                                    A.H
9080 0608
                0440
                              ADD
                                    A.8
9082 67
                0450
                              LD
                                    H.A
9083 C1
                0460
                              POP
                                    BC
9084 0D
                0470
                              DEC
                                    9085 2007
                0480
                                    NZ.NXTROW
                              JE
9087 09
                0490
                              RET
                0500
                              END
```

### Letras inclinadas

Esta rutina tiene mucho en común con la anterior, Itálicas. Ella produce la inclinación hacia atrás de todos los caracteres contenidos en una línea determinada. La instrucción CALL es exactamente la misma que para la rutina Itálicas:

#### CALL 40000, R

La única diferencia es que ahora es la 1ª columna en lugar de la 40ª la que pierde parcialmente su carácter.

```
1 / LETRAS INCLINADAS
10 SYMBOL AFTER 256:MEMORY 39999:SYMBOL
AFTER 240
20 FOR n=40000 TO 40068
30 READ a$:POKE n,VAL("&"+a$)
40 NEXT
50 DATA B7,C8,DD,6E,00,2D,26,00,CD,1A
60 DATA BC,0E,07,C5,E5,CB,26,06,4F,5D
70 DATA 54,2C,20,0A,24,7C,E6,07,20,04
80 DATA 7C,D6,08,67,1A,CB,26,38,04,CB
90 DATA A7,18,02,CB,E7,CB,66,28,02,CB
100 DATA C7,12,10,DD,CB,A6,E1,0D,20,D2
110 DATA 7C,C6,08,67,C1,0D,20,C9,C9
```

```
LETR INCLINADAS
               0001
               0002 ;
                            ORG
                                 40000
9040
               0010
               0020 CHRPOS DEFL
                                 ØBC1AH
BC1A
9040 B7
               0030
                            OR
                                 Α
                            RET
9041 08
               0040
                                 L.(IX+0)
9042 DD6E00
               0050
                            LD
                            DEC
9045 20
               0060
               0070
9046 2600
                            LD
                                 H.0
```

9058 24 9059 70 905A E607 905C 2004 905E 70 905F D608 9061 67 9062 1A 9063 CB26 9065 3804 9065 CBA7 9069 1802 906B CBE7 906B CBE7 906B CBC7 9071 CBC7 9071 CBC7 9074 10DD 9074 10DD 9074 10DD 9074 20D2 907A 20D2 907F 67 9080 C1	0350 0360 0370 0380 0390 0400 0410 0420 0430	HLOK SETBIT	BIT JR SET LD DJNZ RES POP DEC JR LD ADD LD POP	Z,BITOK 0,A (DE),A NXTBYT 4,(HL) HL C NZ,SCROLL A,H A,8 H,A BC
9C7F 67	0420		LD	A.8 H.A

normal

NORMAL

ITALICS

italies

THALE NOAB their No.ed

ITALICS

italies .

THALE NOWS toste Nost

## Copiador inteligente

¡No, esta rutina no tiene ningún título ni nivel académico, pero sin embargo, es mucho más inteligente que esas simples rutinas para copiar que andan por ahí! Con esta rutina podremos copiar un área de la memoria en otra. El formato es el siguiente:

#### CALL 40000, A1, A2, L

Al corresponde a la dirección inicial del bloque que va a ser movido, mientras que L representa su longitud. A2 es la dirección inicial donde va a ser copiado. La longitud viene expresada en bytes y, por ejemplo, un área de memoria desde 40000 hasta 40240 tiene una longitud de 241 bytes.

'Inteligente', tal y como es usado en el título, no es nuestro adjetivo preferido, sino más bien un término que describe cierta rutina. Una copia simple es aquélla que se limita a transferir un área de memoria a otra sin hacer ningún tipo de comprobaciones; una copia inteligente permite que el área de destino 'solape' la de procedencia.

Por ejemplo, supongamos que deseas mover el área de memoria comprendida entre las direcciones 30000 y 30010, y quieres que la nueva dirección inicial esté en 30005, es decir, solapada. En esta situación, un copiador simple realizaría la copia directamente, perdiendo el contenido de la mitad del área de memoria, mientras que un copiador inteligente, comprobará la coincidencia de las dos áreas, copiando el nuevo material dentro de la nueva área, sin sobreescribir ninguna parte del mismo.

```
1 / COPIADOR INTELIGENTE
10 SYMBOL AFTER 256:MEMORY 39999:SYMBOL
AFTER 240
20 FOR n=40000 TO 40039
30 READ a$:POKE n,VAL("&".+a$)
40 NEXT
50 DATA FE,03,C0,DD,4E,00,DD,46,01,DD
60 DATA 5E,02,DD,56,03,DD,6E,04,DD,66
70 DATA 05,B7,E5,ED,52,E1,38,03,ED,B0
80 DATA C9,09,EB,09,EB,2B,1B,ED,B8,C9
```

#### Editor Assembler AMMAS 1.1 Copyright 1985 PICTURESQUE

		0001 0002		COPI	INTELIG
9040		0010	Ŧ	ORG	40000
9040	FE03	0020		CP	3
9042	00	0030		RET	NZ
	DD4E00	0040		LD	$C_*(IX+\emptyset)$
9046	DD4601	0050		LD	$B_*(IX+1)$
9049	DD5E02	0060		LD	$E_*(IX+2)$
9040	DD5603	0070		LD	$D_*(IX+3)$
904F	DD6E04	0080		LD	$L_{\bullet}(IX+4)$
9052	DD6605	0090		LD	$H_{\bullet}(IX+5)$
9055	B7	0100		OR:	A <sup>2</sup>
9056	E5	0110		PUSH	HL
9057	ED52	0120		SBC	HL,DE
9059	E1	0130		POP	HL
905A	3803	0140		JR	C.LDDEC
9050	EDB0	0150		LDIR	
905E	C9	0160		RET	
905F	09	0170	LDDEC	ADD	HL.BC
9060	EB	0180		ΕX	DE,HL
9061	09	0190		ADD	HL,BC
9062	EB	0200		EΧ	DE.HL
9063		0210		DEC	HL
9064		0220		DEC	DE
	EDB8	0230		LDDR	
	C9	0240		RET	
		0250		END	

## Memorizador/recuperador de pantallas

Esta rutina toma una pantalla (sobre 16K en términos de memoria) y la almacena en un lugar de la memoria. Posteriormente puede ser llamada para mostrarla de nuevo en la pantalla.

Permítenos explicarte cómo funciona. Para salvar la pantalla y transferirla a otra área de la memoria (comenzando, en efecto, en la dirección 27392) debemos escribir CALL 43800. Para recuperar la pantalla escribe CALL 43812 -todo lo que hubiera en la pantalla será borrado y reemplazado por la nueva que estaba en la memoria.

La rutina ofrece una característica adicional. Si utilizas CALL 43824, la pantalla almacenada aparecerá sobre la pantalla actual sin borrarla. Obviamente, puede generarse cierta confusión allí donde coincidan dos caracteres distintos pertenecientes a las dos pantallas. Sin embargo, las áreas libres de una pantalla pueden ser utilizadas por la otra de una forma efectiva en distintos tipos de programas, aventuras, juegos, negocios, etc.

Examinando la lista del BASIC, puedes comprobar que en lugar de nuestro habitual comando MEMORY 39999 (reservando unos cuantos millares de bytes para nuestras rutinas en Código Máquina, que comienzan en 40000) esta rutina reserva memoria a partir de 27390 en adelante. Esto es, como es natural, para permitir que todo el contenido de pantalla sea memorizado y si usas esta rutina en alguno de tus programas, deberás incluir en el mismo el comando MEMORY 27390.

Todavía hay otro punto que debes tener en cuenta al utilizar este programa. Antes de llamar a la rutina con CALL, deberás usar el comando MODE debido a que, si la pantalla ha sido desplazada (scroll) o alterada particularmente, podemos encontrarnos con que la nueva pantalla puede comenzar en un lugar erróneo. Obviamente, el mode en que estés actualmente determinará exactamente el comando que debes ejecutar. Una rutina que esté trabajando en mode 2 debe tener un comando MODE 2 anterior a CALL.

```
1 / MEMO/RECU DE PANTALLAS

10 SYMBOL AFTER 256:MEMORY 27390:SYMBOL

AFTER 240

20 FOR n=43800 TO 43848

30 READ a$:POKE n,VAL("&"+a$)

40 NEXT

50 DATA 01,00,40,11,00,68,21,00,C0,ED

60 DATA B0,C9,01,00,40,11,00,C0,21,00

70 DATA 6B,ED,B0,C9,01,00,40,11,00,C0

80 DATA 21,00,6B,1A,AE,12,13,23,0B,78

90 DATA B1,20,F6,C9
```

Editor Assembler AMMAS 1.1 Copyright 1985 PICTURESQUE

		0001 0002		MEM	PANTALLAS
AB1B	010040 11006B 2100C0 EDB0	0010 0020 0030	•	ORG LD LD LD LDIR RET	43800 BC,4000H DE,6800H HL,00000H
AB24 AB27 AB2A	010040 110000 21006B EDB0	0070 0080		LD LD LD LDIR RET	BC,4000H DE,0C000H HL,6B00H
AB33 AB36		0120 0130 0140		LD LD LD LD XOR LD	BC,4000H DE,00000H HL,6800H A,(DE) (HL) (DE),A
AB3C AB3D AB3E AB3F AB40 AB41 AB43	23 0B 78 B1 20F6	0180 0190 0200 0210 0220 0230 0240 0250		INC INC DEC LD OR JR RET END	DE HL BC A,B C NZ,LOOP

**75** 

### Utilidades gráficas

Este conjunto de utilidades ha sido creado re-escribiendo un número de rutinas de las contenidas en este libro, de tal manera que se puedan utilizar como una rutina más larga. Con esta nueva posibilidad gráfica.

Esta rutina, una vez cargada en la memoria, permitirá al programador utilizar los nuevos comandos en los programas de BASIC que el mismo realice.

Teclear RUN, una vez metida la rutina en memoria, nos proporcionará los siguientes comandos:

INVERT	Inversión de carácter
EXPLODE	Explosión gráfica
WRAPLEFT	Scroll a la izquierda
WRAPRIGHT	Scroll a la derecha
PRINTFOUR	Print de cuatro caracteres

Estos nuevos comandos BASIC toman el lugar de los CALL 40000, pero como es lógico, deben ser seguidos de varios parámetros. Para comprobar este punto y tener una mejor idea de cómo trabaja individualmente cada comando, revisar la explicación dada en el libro sobre la rutina en cuestión.

Este conjunto de utilidades puede ser utilizado para mejorar la presentación de un programa, sea éste un juego, educacional o incluso (quizás con la excepción de | EXPLODE) un programa comercial.

```
1 / UTILIDADES GRAFICAS
10 SYMBOL AFTER 256:MEMORY 39999:SYMBOL
AFTER 240
20 DIM ×(6)
30 FOR c=0 TO 6:READ a$:×(c)=VAL("&"+a$)
:NEXT
40 c=0:sum=0
50 FOR n=40000 TO 40609
60 READ a$:v=VAL("&"+a$)
```

```
sum=sum+v:POKE n.v
70
80 IF (n+1-40000) MOD 100<>0 GOTO 110
90 IF sum<>x(c) THEN PRINT'*ERROR IN DAT
A*:CHR\pm(7):PRINT*Comproban lineas*:200+
100*c: a':290+100*c:END
100 sum=0:c=c+1
110 NEXT
   IF sum<>x(c) THEN PRINT"*ERROR IN DA
120
TA*":CHR$(7):PRINT"Comprobar linea 800"
130
140
                CHECKSUMS
150
    DATA 2BCA.2EC4.2831,2803,2C4B,3029,0
160
450
170
180
               MACHINE CODE
190
    DATA 01.4A,9C.21.5B,9C.CD.D1.BC.C9
200
    DATA 5F,90,03,87,90,03,07,90,03.BA
210
   DATA 90.03.12.9E.03.71.9E,00.00,00
220
        -00.49.4E.56.45.52.D4.45.58.50
    DATA
230
240 DATA 40.4F.44.C5.57.52,41.50,40,45
   DATA 46.D4.57.52.41.50.52,49.47.48
250
   DATA D4.50.52.49.4E.54.46.4F.55.D2
260
   DATA 00.FE.03.C0.DD.6E.00.DD.66.01
270
        7E.B7.C8.23.5E.23.56.DD.6E.02
280
    DATA
    DATA DD.66.04.47.C5.E5.CD.75.BB.1A
290
   DATA CD.AE.9C.13.E1,25,C1,10,F1,C9
300
    DATA D5.CD.A5.BB.EB.CD.AE.BB.06.07
310
   DATA 23.10,FD,F5,CD,06,B9,0E,08,1A
320
   DATA 06.08.1F.CB.16.10.FB.13.2B.0D
330
   DATA 20.F3.CD.09.B9.F1.CD.5A.BB.D1
340
    DATA C9.FE.06.C0.CD.06.B9.DD.6E.06
850
   DATA DD.66.0A.2D.25.DD.7E.08.94.4F
360
    DATA CD.1A.BC.AF.81.10.FD.47.DD.7E
370
    DATA 04.DD.4E.06.0D.91.4F.EB.21.00
380
   DATA 00.DD,7E.02.B7.20.45.C5.D5.3E
390
   DATA 08,F5,C5,D5.7E,23.B6.23.CB.74
400
        28.03.21.00.00.12.10.20.0A.14
   DATA
410
         7A,E6,07,20,04,7A,D6,08,57,10
420
   DATA
430 DATA E5.D1.7A.C6.08,57,C1,F1.3D,20
440 DATA D8.7A.D6.40.57.7B.C6.50.5F,30
450 DATA 0A.14.7A.E6.07.20.04.7A,D6.08
460 DATA 57,0D,20,BF,D1,C1,3E,0F,F5,C5
470 DATA D5.DD.7E,00.3C.76.3D,20,FC.3E
480 DATA 08.F5.C5.D5.7E.23.B6.23.CB.74
490 DATA 28,03,21,00,00,EB,A6,EB,12,10
```

```
DATA
         20.0A.14.7A.E6.07.20.04.7A.D6
510
         08,57,10,E2,D1,7A,C6,08,57,C1
    DATA
520
         F1,3D,20,D5,7A,D6,40,57,7B,C6
    DATA
         50.5F.30.0A.14.7A.E6.07.20.04
530
    DATA
         7A.D6,08,57,0D,20,BC,D1,C1,F1
540
    DATA
550
    DATA
         3D.20.AB.3E.00.DD.5E.04.DD.6E
         06.DD.56.08.DD.66,0A,1D,2D,15
560
    DATA
         25.CD.44.BC.CD.09.B9.C9.FE.03
570
    DATA
580
         C0,DD,6E,02,2D,DD,66,04,25,CD
    DATA
         1A.BC.DD.46.00.CB.20.05.0E.08
590
    DATA
600
    DATA
         E5.C5.CB.26.7E.F5.5D.54.2C.20
         0A,24.7C.E6,07,20,04,7C.D6.08
610
    DATA
620
    DATA
         67.1A.CB.26.38.04.CB.A7.18.02
         CB.E7.CB.66.28.02.CB.C7.12.10
630
    DATA
         DD.F1.38.04,CB.A6.18.02,CB.E6
640
    DATA
650
    DATA
         CB.67.28.02.CB.C6.C1.E1.7C.C6
660
    DATA
         08,67,0D,20,BF,C9,FE,03,C0,DD
670
    DATA
         6E.02.2D.DD.4E.00.DD.7E.04.81
         D6,02,67,CD,1A,BC,28,41,CB,20
680
    DATA
         05.0E.08.E5.C5.CB.3E.7E.F5.5D
690
    DATA
         54,7D,2D,B7,20,0A,7C,25,E6,07
700
    DATA
         20,04.70,06,08,67,1A,CB,3E,38
710
    DATA
720
    DATA
         04,CB.9F.18.02.CB.DF.CB.5E.28
         02,CB,FF.12.10.DB.F1.38.04.CB
730
    DATA
         9E.18,02,CB,DE,CB,5F,28,02,CB
740
    DATA
         FE.C1.E1,70.06,08,67,00,20.BD
750
    DATA
760
         C9.DD.4E.00.DD.6E.02.DD.66.03
    DATA
         DD.5E.04.DD.56.05.06.02.D5.E5
770
    DATA
         C5,CD,C0,BB,C1,79,0C,C5,CD,FC
780
    DATA
    DATA BB.C1.79.0C.C5.CD.FC.BB.C1.E1
         D1.3E.10.2B.3D.20.FC.10.E1.C9
    DATA
```

#### Editor Assembler AMMAS 1.1 Copyright 1985 PICTURESQUE

BB75 BBA5 BBAE B906 B909 BB5A BC1A BC44	0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090	MATRIX MTABLE ROMENA ROMDIS TXTOUT CHRPOS FILBOX	ORG DEFL DEFL DEFL DEFL DEFL DEFL DEFL DEFL	0BCD1H 0BB75H 0BBA5H 0BBAEH 0B906H 0B909H 0BB5AH 0BC1AH 0BC44H
BBFC 9C40 014A9C 9C43 215B9C 9C46 CDD1BC 9C49 C9	0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180		DEFL LD LD CALL RET	HL,SPACE LOGEXT NAMETB INVERT
9C52 C3BA9D 9C55 C3129E 9C58 C3719E 9C5B 00 00 00 00 9C5F	0200 0210 0220	SPACE NAMETB	JP JP JP DEFB	LWRAP RWRAP GRPNT4
9C64 D4 9C65 9C6B C5 9C6C 9C73 D4 9C74 9C7C D4 9C7D 9C85 D2 9C86 00 9C87 FE03 9C89 C0 9C8A DD6E00 9C8D DD6601 9C90 7E 9C91 B7	0250 0270 0270 0290 0390 0310 03340 0350 0350 0350 0410		DEFB DEFM DEFB DEFM DEFB DEFM DEFB DEFB DEFB	'T'+80H 'EXPLOD' 'E'+80H 'WRAPLEF' 'T'+80H 'WRAPRIGH'

79

```
9093 23
                0420
                              INC
                                   HL
      5E
9094
                0480
                             LD
                                   E.(HL)
9095 28
                9449
                             INC
                                   HL
9096 56
                0450
                             LD
                                   D. (HL)
9097 DD6E02
                0460
                                   L.(IX+2)
                             LD
909A DD6604
                0470
                             LD
                                   H.(IX+4)
9090 47
                0480
                             LD
                                   B.A
909E 05
                0490 NXTCHR PUSH BC
909F E5
                             PUSH HL
                0500
9CA0 CD75BB
                0510
                             CALL CURSOR
90A3 1A
                0520
                             LD
                                   A.(DE)
90A4 CDAE90
                             CALL INVCHR
                0530
90A7 13
                0540
                             INC
                                   DE
90A8 E1
                0550
                             POP
                                   HL
90A9 25
                0560
                             DEC
                                   H
90AA 01
                0570
                             F'OF'
                                   BO
90AB 10F1
                0580
                             DUNZ NXTCHR
90AD 09
                0590
                             RET
9CAE D5
                0600 INVCHR PUSH DE
9CAF CDA5BB
                0610
                             CALL MATRIX
90B2 EB
                0620.
                             Εx
                                   DE.HL
9CB3 CDAEBB
                0680
                             CALL MTABLE
90B6 0607
                0640
                             LD
                                   B.7
9CB8 23
                0650 ADD7
                             INC
                                   HL
90B9 10FD
                0660
                             DJNZ ADD7
9CBB F5
                0670
                             PUSH AF
90BC CD06B9
                0680
                             CALL ROMENA
90BF 0E08
                0690
                             LD
                                   0.8
9001
      1A
                0700 NXTBYT LD
                                   A.(DE)
9002 0608
                0710
                             LD
                                   B.8
9004 1F
                0720 NXTBIT RRA
9005 CB16
                0730
                             E.L
                                   (HL)
9007 10FB
                0740
                             DUNZ NXTBIT
9009 18
                0750
                             INC
                                   DE
-900A 2B
                0760
                             DEC
                                   HL
900B 0D
                0770
                             DEC
                                   C
9000 20F3
                0780
                             JE
                                   NZ.NXTBYT
900E 0009B9
                0790
                             CALL ROMDIS
90D1 F1
                0800
                             FOF.
                                   ΑF
90D2 CD5ABB
                0810
                             CALL TXTOUT
9005 D1
                0820
                             POP
                                   DE
9006 09
                             RET
                0830
9007 FE06
                0840 EXPLOD CP
                                   6
9009 00
                0850
                             RET
                                   NZ
90DA 0006B9
                0860
                             CALL
                                  ROMENA
9000 006E06
                0870
                             LD
                                   L.(IX+6)
90E0 DD660A
                0880
                             LD
                                   H.(IX+10)
```

```
L
90E3 2D
                0890
                             DEC
90E4 25
                                   Н
                0900
                             DEC
                                   A.(IX+8)
90E5 DD7E08
                0910
                             LD
90F8 94
                0920
                             SUB
                                   Н
                                   C.A
90E9 4F
                0930
                             LD
                             CALL
                                   CHRPOS
90EA CD1ABC
                0940
                             XOR.
                0950
                                   Α
90ED AF
                                   A.C
                0960 BYTES
                             ADD
9CEE 81
                             DUNZ BYTES
90EF 10FD
                0970
                             LD
                                   B.A
90F1 47
                0980
90F2 DD7E04
                0990
                             LD
                                   A.(IX+4)
9CF5 DD4E06
                             C.(IX+6)
                1000
                             DEC
                                   \Box
90F8 0D
                1010
                                   90F9 91
                1020
                             SUB
                                   C.A
                             LD
90FA 4F
                1030
90FB EB
                1040
                             EX
                                   DE.HL
9CFC 210000
                1050
                             LD
                                   HL.0
                             LD
                                   A.(IX+2)
9CFF 007E02
                1060
                             DE:
9002 B7
                1070
                                   Α
                             JE
                                   NZ.PART2
9008 2045
                1080
9005 05
                1090
                             PUSH BC
                             PUSH DE
9006 05
                1100
                        1
9D07 3E08
                1110 NXTROW
                             LD
                                   A.8
9D09 F5
                1120 NXTLIN PUSH AF
900A C5
                1130
                             PUSH BC
900B D5
                             PHSH DE
                1140
9000 7E
                1150 NXTBTE LD
                                   A.(HL)
9000 23
                              INC
                                   HL
                1160
900E B6
                1170
                             OR
                                   (HL)
900F 23
                1180
                              INC
                                   HL.
                             BIT
9D10 CB74
                1190
                                   6.H
9D12 2803
                1200
                             JE
                                   Z.INROM
                                   HL.0
9D14 210000
                1210
                             LD
                1220 INROM
                             LD
                                   (DE).A
9017 12
9018 10
                1230
                              INC
                                   E
                             JR
9D19 200A
                1240
                                   NZ.GOTBYT
                1250
                              INC
9D1B 14
                                   \Box
9010 7A
                1260
                             ΙП
                                   A.D
9D1D E607
                1270
                             AND
                              JR
9D1F 2004
                1280
                                   NZ.GOTBYT
                              LD
9D21 7A
                1290
                                   A.D
                             SUB
                                   8
                1800
9022 0608
                1310
                              LD
                                   D.A
9024 57
                             D.INZ NXTBTE
9025 10E5
                1320 GOTBYT
                1330
                              POP
                                   DE
9027 D1
                             LD
9028 7A
                1840
                                   A.D
                              ADD
                                   A.8
9029 0608
                1350
```

902B	57	1860		LD	D.A
9020		1370		FOF	BC BC
	Fī	1380		POF	ĀĒ
	30	1390		DEC	Α
902F	2008	1400		JR	NZ,NXTLIN
	7A	1410		LD	A.D
9032	D640	1420		SUB	64
9034	57	1430		LD	D.A
	7B C650	1440 1450		LD	A.E
9036 9038	5F	1460		ADD LD	A.80 E.A
9039		1470		JR	NC.GOTROW
903B		1480		INC	D
	ŽĀ	1490		LD	Ā.D
9030	E607	1500		AND	7
903F		1510		JR:	NŻ.GOTROW
9041	7A	1520			A.D
9042		1530		SUB	8
9044		1540	COTTOIL	LD	D.A C
9045 9046		1560	GOTROW	DEC JR	NZ.NXTROW
9048		1570		POP	DE DE
9049		1580		POP	BC
9D4A			PART2	LD	A,15
9040		1600	FADE	PUSH	AF
9040		1610		PUSH	
	D5	1620		PUSH	
904F		1630		LD	A.(IX+0)
9052		1640	FT. A 1 1.77.FT	INC	Α
9053 9054	76 3D	1650 1660	PAUSE	HALT DEC	Α
9055		1670		JR	NZ.PAUSE
9057			NEWROW		A.8
9059			NEWLIN		
905A		1700		PUSH	
	05	1710		PUSH	
905C	7E	1720	NEWBYT		A,(HL)
9050	23	1730	4<	INC	HL ZULA
905E 905F	B6 23	1740 1750		OR INC	(HL) HL
900r		1760		BIT	6.H
	2803	1770		JR	Z.ROM
9064		1780		LD	HL,0
9067	EB	1790	ROM	EΧ	DE,HL
9068		1800		AND	(HL)
9069.		1810		ΕX	DE.HL
9D6A	12	1820		LD	(DE),A

9D6B 1C 9D6C 200A 9D6E 14 9D6F 7A 9D70 E607 9D72 2004 9D74 7A 9D75 D608 9D77 57 9D78 10E2 9D7A D1 9D7B 7A 9D7C C608 9D7E 57 9D7E 57 9D80 F1 9D81 3D 9D82 20D5 9D84 7A 9D85 D640	1830 1840 1850 1860 1870 1870 1980 1990 1990 1950 1950 1970 1970 1970 2000 2010	INC JR INC LD AND JR LD SUB LD POP LD ADD LD POP DEC JR LD SUB	E NZ,FNDBYT D A,D 7 NZ,FNDBYT A,D 8 D.A NEWBYT DE A,D A,8 D,A BC AF A NZ,NEWLIN A,D 64
9D87 57 9D88 7B 9D89 C650 9D8B 5F 9D8C 300A 9D8E 14 9D8F 7A 9D90 E607 9D92 2004 9D94 7A 9D95 D608 9D95 D608 9D97 57 9D98 0D 9D98 0D 9D98 D1 9D90 C1 9D90 F1 9D90 F1 9D90 F1 9D90 F1 9D90 S00 9D91 3E00 9D81 3E00 9D83 DD5608 9D83 DD5608 9D84 DD6606 9D86 DD6606 9D86 2D 9D81 15	2030 2040 2050 2050 2070 2080 2190 2110 2120 2130 2140	LD L	D.A A.E A.80 E.A NC.FNDROW D.A.D 7 NZ.FNDROW A.D 8 D.A C NZ.NEWROW DE BC AF A NZ.FADE A.0 E.(IX+4) L.(IX+6) D.(IX+8) H.(IX+10) E L D

9DB2 25 23 <b>00</b> DEC H	
9DB3 CD44BC 2810 CALL FILE	зох
9DB6 CD09B9 2320 CALL ROM	DIS
9DB9 C9 2330 RET	
9DBA FE03 2340 LWRAP CP 3 9DBC C0 2350 RET NZ	
9DBD DD6E02 2360 LD L.(	IX+2)
9DC0 2D 2370 DEC L	
9DC1 DD6604 2380 LD H.(	IX+4)
9DC4 25 2390 DEC H	
9DC5 CD1ABC 2400 CALL CHRI	POS Tylas
9DC8 DD4600 2410 LD B,( 9DCB CB20 2420 SLA B	IX+0)
9DCD 05 2430 DEC B	
9DCE 0E08 2440 LD C.8	
9DD0 E5 2450 ROWL PUSH HL	
9DD1 C5 2460 PUSH BC	į.
9DD2 CB26 2470 SLA (HL 9DD4 7E 2480 LD A,(	
9DD5 F5 2490 PUSH AF	TL.)
9DD6 5D 2500 BYTEL LD E.L	
9DD7 54 2510 LD D.H	
9DD8 2C 2520 INC L	
	HLLOK
9DDB 24 2540 INC H 9DDC 7C 2550 LD A,H	
9DDD E607 2560 AND 7	
9DDF 2004 2570 JR NZ,I	HLLOK
9DE1 7C 2580 LD A.H	
9DE2 D608 2590 SUB 8	
9DE4 67 2600 LD H.A 9DE5 1A 2610 HLLOK LD A.()	TE)
9DE6 CB26 2620 SLA (HL	)
9DE8 3804 2630 JR C.SI	ETBTL
9DEA CBA7 - 2640 RES 4.A	
9DEC 1802 2650 JR TSTI	
9DEE CBE7 2660 SETBTL SET 4,A 9DF0 CB66 2670 TSTBTL BIT 4,()	JI 5
	TLOK
9DF4 CBC7 2690 SET 0.A	
9DF6 12 2700 BITLOK LD (DE	
9DF7 10DD 2710 DJNZ BYTI	EL
9DF9 F1 2720 POP AF	F. A F. I
9DFA 3804 2730 JR C.W 9DFC CBA6 2740 RES 4.(	RAPL
9DFE 1802 2750 JR END	
9E00 CBE6 2760 WRAPL SET 4.(	

9E02 CB67	2270	ENDPXL	RIT	4.A
9E04 2802	2780	FIAFI VE	JR	Z.ROWFNL
	2100			Z + KUWENL
9 <b>E0</b> 6 CBC6	2790		SET	0.(HL)
		ROWENL		
9E09 E1	2810		POP	HL
9 <b>E0A</b> 70	2820		LD	A.H
9E0B C608	2830		ADD	A.8
9E0D 67	2840		LD	H,A
	2850			C
9E0E 0D			DEC	
9E0F 20BF	2860		JR_	NZ.ROWL
	2870		RET	
9E12 FE03	2880	RWRAP	CP	3
9E14-00	2890		RET	NZ
9E15 DD6E02	2900		LD	$L_{\bullet}(IX+2)$
9E18 2D	2910		DEC	L
9E19 DD4E00	2920		LD	Ō,((IX+0)
	2930		LD	A. (IX+4)
9E1F 81	2940		ADD	Č
9E20 D602	2950		SUB	
9E22 67	2960		LO	•
9E28 CD1ABC	2970		CALL	
9E26 23	2980		INC	HL
9E27 41	2990		LD	B.C
9E28 CB20	3000		SLA	В
9E2A 05	3010		DEC	В
9E2B 0E08	3020		LD	
9E2D E5		ROWR	PUSH	
9E2E C5	3040	NOWN	PUSH	
9E2F CB3E	3050			(HL)
9E31 7E	3060		LD	A. (HL)
9E32 F5	3070		PUSH	
9E33 5D	3080	BYTER	LD	E.L
9E34 54	3090		LD	D.H
9E35 7D	3100		LD	A.L
9E36 2D	3110		DEC	L
9E37 B7	3120		OR	Ā
9E38 200A	3130		JR.	NZ.HLROK
	3140		LD	A.H
		•		
9E3B 25	3150		DEC	H
9 <b>E</b> 30 <b>E</b> 6 <b>07</b>	3160		AND	7
9E3E 2004	3170		JR	NZ,HLROK
9 <b>E40</b> 70	3180		LD	A.H
9E41 C608	3190		ADD	A,8
9E43 67	3200		LD	H,A
9E44 1A	3210	HLROK	LD	A.(DE)
9E45 CB3E	3220		SRL	(HL)
9E47 3804	3230		JR	C.SETBTR
/ L-+1 - U-U V -+			-11.4	

9E4B 9E4D 9E4F 9E51	CB9F 1802 CBDF CB5E 2802 CBFF	3240 3250 3260 3270 3280 3290	SETBTR TSTBTR	RES JR SET BIT JR SET	3.A TSTBTR 3.A 3.(HL) Z.BITROK 7.A
9E56 9E58 9E59 9E5B	12 10DB F1 3804 CB9E	3310 3320 3330 3340	BITROK	LD DJNZ POP JR RES	(DE),A BYTER AF C,WRAPR S,(HL)
9E5F 9E61 9E63	1802 CBDE CB5F 2802 CBFE	3350 3360 3370 3380 3390	WRAPR ENQPXR		ENDPXR 3,(HL) 3,A Z,ROWFNR 7,(HL)
9E67 9E68 9E69 9E6A	C1 E1 7C C608	3400 3410 3420 3430	ROWFNR	POP POP LO ADD	BC HL A,H A,8
9E70	20BD C9	3440 3450 3460 3470		LO DEC JR RET	H,A C NZ,ROWR
9E74 9E77 9E7A 9E7D	DD4E00 DD6E02 DD6603 DD5E04 DD5605	3490 3500 3510 3520	GEPNT4	L0 L0 L0 L0	C.(IX+0) L.(IX+2) H.(IX+3) E.(IX+4) D.(IX+5)
9E83	0602 D5 E5 C5 CDC0BB	3530 3540 3550 3560 3570	NXTCDE	LD PUSH PUSH PUSH CALL	HL BC
	C1 79 0C C5 CDFCBB	3580 3590 3600 3610 3620		POP LD INC PUSH CALL	BC A,C C BC GRACHR
9E8F 9E9 <b>0</b> 9E91 9E92	C1 79 <b>0</b> C C5	363 <b>0</b> 364 <b>0</b> 365 <b>0</b> 366 <b>0</b>		POP LD INC PUSH	BC A,C C BC
9E93 9E96 9E97	CDFCBB C1 E1	367 <b>0</b> 368 <b>0</b> 369 <b>0</b>		CALL POP POP	GRACHR BC HL

9E98	D1	3700		POP	DE
9E99	3E10	3710		LD	A,16
9E9B	2B	3720	MOVEGR	DEC	HL
9E90	3D	3730		DEC	Α
9E9D	20FC	3740		JR	NZ,MOVEGR
9E9F	10E1	3750		DUNZ	NXTCDE
9EA1	09	3760		RET	
		3770		END	

# OUTs, PEEKs, POKEs y CALLs útiles

El mamotrético título lo dice todo. Este capítulo está dedicado a un número de útiles rutinas y posibilidades que pueden ser accedidas mediante los comandos arriba indicados, todos estos comandos y su uso han sido ya explicados, pero únicamente dando un pequeño número de ejemplos. Aquí tenemos el resto.

- 1) Hay un número de sistemas para impedir que los demás tengan acceso a nuestros listados pero la mayoría están relacionados con la imposibilidad de 'romper' el programa. Este POKE permite romper el programa, pero no listarlo. Esto es debido a que POKE introduce un carácter de control en la primera línea del programa. Escribir la línea 1 de la forma siguiente: 1 REM\*\*\*

  Teclear ahora POKE &176,255

  A partir de este momento, tu programa debe ser imposible de listar.
- 2) Un rápido CALL aquí para limpiar el buffer del teclado: CALL &BFF9, &C9, &ICED, &CF00.
- 3) No sé cuántos de vosotros habréis encontrado molesto tener que establecer un LOAD o CAT cada vez que se quiere posicionar la cinta del cassette usando el botón de PLAY. OUT 512,6 habilita botón de PLAY, permitiéndote que lo uses nuevamente, mientras que OUT 512,0 lo deshabilita de nuevo.
- 4) Mediante el comando OUT 256,N puede obtenerse una forma simple de scroll horizontal, donde N es la posición del carácter. Prueba OUT 256,20 para hacer un desplazamiento desde el centro de la pantalla en modo 1. El scroll produce un efecto de rotación de la pantalla sobre su eje longitudinal, donde los caracteres que desaparecen por el lado izquierdo reaparecen por el derecho.
- 5) Teclea CALL &BB7E para anular el cursor de la pantalla. Para activarlo usa CALL &BB18.
- 6) CALL &BB18 es igual al comando BASIC:

  WHILE INKEY\$ = "": WEND

  Tanto la línea de programa como la llamada (CALL)
  esperan que sea pulsada una tecla.
- 7) CALL &BD19 realiza una acción conocida como frame flyback. Esto simplemente da un mejor aspecto y un movimiento más suave a la animación de tus pantallas.

## Ensambladores y Lenguaje Ensamblador

Te habrás dado cuenta que en este libro no únicamente están incluidos listados de BASIC, sino que también los hay en Ensamblador. Para aquéllos que no familiarizados con este lenguaje, existe un método simple de explicar las distintas instrucciones en Código Máquina que hay disponibles. Por ejemplo, una instrucción que hace regresar al ordenador desde el Código Máquina al BASIC. Esta instrucción es mostrada en los programas cargadores BASIC como C9 cuando estos programas utilizan la numeración hexadecimal (base 16). El código equivalente en ensamblador para esta instrucción es RET, que obviamente es una abreviatura de RETURN. Echa un vistazo a las listas en Lenguaje Ensamblador y comprobarás que esta instrucción está en penúltimo lugar.

Si quieres obtener más información sobre el Lenguaje Ensamblador, te sugiero que mires una de las listas mencionadas en la bibliografía. Lo que sí estoy interesado en mencionar aquí es otro grupo de instrucciones. Este grupo puede ser visto en los listados de Lenguaje Ensamblador y son instrucciones tales como END, ORG, DEFM y PRNT, todas ellas son comandos usados por el ensamblador (el programa que te permite escribir Código Máquina en Lenguaje Ensamblador). El uso de un ensamblador hace más fácil la escritura del Código Máquina, así como seguir el programa escrito por otra persona.

Estos comandos del ensamblador, o directores como también son conocidos, ayudan al programador de Código Máquina y deben ser incluidos en los listados en Lenguaje Ensamblador. Para que no te confundas cuando mires un listado en Lenguaje Ensamblador, abajo tienes detallados estos comandos:

ORG END EQU DEFL DEFB DEFW DEFW DEFS DEFM PRNT ENT

Entre los numerosos libros que tratan la programación en Código Máquina del Z-80 en general y específicamente del Amstrad, nosotros hemos elegido algunos títulos para consultar.

## Amstrad Machine Language For The Absolute Beginner de Joe Pritchard, Melbourne House. ISBN 0 86161 1934

En nuestra opinión, la mejor guía para iniciarse en este sujeto (¡por supuesto, antes de que la nuestra fuese publicada!). En serio, el libro es una completa guía para el que se inicia en Código Máquina con el Amstrad. A diferencia de otras muchas guías de Código Máquina, ésta es muy específica para el Amstrad, incluyendo un número de las 'llamadas' (calls) disponibles en la ROM. El libro tiene una pobre presentación; justo los listados de impresora y algún que otro diagrama. En el texto hay algunos fallos, pero lo más preocupante son los errores existentes en los listados de programas. A pesar de todo, una buena compra para aquéllos que deseen ir más allá de los primeros inicios con el Código Máquina.

#### Amstrad CPC 464 Machine Code de Steve Webb. Virgin Books. ISBN 0 86369 082 3

Este delgado libro es ideal para el novel en Código Máquina iquién piensa que PUSHing y POPing son formas nuevas de baile! En lugar de lanzarse dentro de complicadas explicaciones sobre los conceptos y principios del Código Máquina, el libro se mantiene dentro de un nivel más práctico introduciéndote en los Z80 Op codes (códigos de operación de Z80) que tú puedes usar. Es posible que puedas necesitar otro libro para suplementar las enseñanzas de éste, pero para el principiante total merece la pena considerar su compra.


## The Concise Firmware Specification Order Code: SOFT 158, Amsoft.

Con un precio de 20 libras (unas 4.000 Ptas.) se trata de un folleto de hojas sueltas que puede hacerte pensar que Amsoft no trata bien al público. No es este el caso. Por ese dinero, obtienes una referencia técnica completa donde están todos los detalles de las rutinas contenidas en la ROM, cómo trabajan y qué parámetros requieren. Un número de rutinas de nuestro libro habrían sido bastante más difíciles de escribir si no hubiésemos tenido esta guía.

#### Disposición del Teclado

El siguiente diagrama muestra el código numérico de todas las teclas:


#### TECLADO PRINCIPAL



#### **TECLADO NUMERICO**

10	11	3
20	12	4
13	14	5
15	7	6

#### TECLAS DE CURSOR





EL BASIC es el lenguaje para ordenadores más sencillo de aprender, y usualmente es dominado de forma rápida por el programador novel. Sin embargo, al tiempo que progresan, muchos programadores encuentran que partes de sus programas que requieren una rápida ejecución, tales como desplazamientos rápidos de la pantalla, no pueden ser realizados en BASIC.

Ahora tú podrás controlar el verdadero poder de tu Amstrad mediante el Código Máquina con impresionantes resultados.

Este libro contiene 20 rutinas, cada una escrita de forma que pueden ser incorporadas en tus propios programas con el mínimo esfuerzo. Sin que sean necesarios conocimientos previos de lenguaje Ensamblador ni Código Máquina.

Cada rutina es totalmente descrita mediante ejemplos y explicaciones de su uso. Con este libro serás capaz de lograr extraordinarios efectos tales como suaves desplazamientos de la pantalla, rotación de caracteres multicolores, nuevos comandos de sonido, caracteres itálicos y más efectos -rutinas que en BASIC son imposibles de realizar, y que mejorarán tus "cansados" programas, tanto si son juegos, educacionales o aplicaciones de negocios.

#### Sobre nosotros

Son bienvenidas las solicitudes de catálogos, así como otro tipo de propuestas.

#### Escriban a:

RA-MA Editorial Crta. de Canillas, 144 28043 MADRID ISBN 84-86381-12-6



[FRA] Ce document a été préservé numériquement à des fins éducatives et d'études, et non commerciales.

[ENG] This document has been digitally preserved for educational and study purposes, not for commercial purposes.

[ESP] Este documento se ha conservado digitalmente con fines educativos y de estudio, no con fines comerciales.